



Ajuste de Validação do Campo Tipo de Saída e Criação do Gatilho para o Campo Cód. Fiscal

Produto	:	Microsiga Protheus Easy Export Control P11			
Chamado	:	TICQES	Data da publicação	:	10/03/14
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UE102014**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada ajuste na validação do campo **Tipo Saída (EE8_TES)** e a criação de gatilho para o campo **Cód. Fiscal (EE8_CF)** que possibilita a validação do CFOP informado na rotina de **Pedido de Exportação (EECAP100)**.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EECAP100.PRW, UE102014.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UE102014**.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UE102014** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!



1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client**, digite **U_UE102014** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **13/11/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **EE8 – Itens Processo Exportação**:

Campo	EE8_TES	EE8_CF
Val. Sistema		NaoVazio() .AND. AP100Valid()
Trigger	Sim	

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.



2. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- Tabela **EE8 – Itens Processo Exportação**:

Campo	EE8_TES
Sequência	001
Campo Domínio	EE8_CF
Tipo	Primário
Regra	SF4->F4_CF
Posiciona?	Sim
Chave	xFilial()+M->EE8_TES
Alias	SF4
Proprietário	Microsiga

Procedimentos para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EECFAT
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Indica se esta integrado com o sistema de faturamento



Procedimentos para Utilização

Pré-Requisitos:

- Possuir uma TES cadastrada com um CFOP iniciado por **7** vinculado.

Sequência 001:

1. No **Easy Export Control (SIGAEEC)** acesse **Atualizações > Pedido Export. > Manutenção (EECAP100)**;
2. Clique em **Incluir**;
3. Informe os dados da capa e em **Ações Relacionadas** clique em **Incluir**;
4. Informe os dados do item e no campo **Tipo Saída (EE8_TES)** informe a TES;
5. Note que ao informar a TES, o campo **Cód. Fiscal (EE8_CF)** é gatilho é iniciado corretamente;
 - Caso o Cód. Fiscal não estiver iniciado com **7** (Operações para fora do país, que caracteriza exportação. **Exemplo: 7101 – Venda de mercadoria fora do país**), o sistema exibe uma mensagem impeditiva informando que o Cód. Fiscal não é válido.
6. Clique em **Confirmar**;
7. O item é vinculado ao processo;
8. Clique em **Confirmar**;
9. O sistema informa o numero do pedido no **Faturamento (SIGAFAT)**. Clique em **Ok**;
10. O registro é exibido em tela.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	EE8 – Itens Processo Exportação
Funções Envolvidas	EECAP100 – Manutenção de Pedido de Exportação
Sistemas Operacionais	Windows/Linux