



ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO DO CAMPO W6_CURRIER NA ROTINA DESEMBARAÇO

Produto	: Microsiga Protheus Easy Import Control P11		
Chamado	: THFZOI	Data da publicação	: 06/06/13
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITHFZOI**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementado ajuste na rotina de **Manutenção de Desembarço**, com aplicação da regra no campo **Currier**.

Onde:

Currier com valor **1 = Sim** – habilita o campo **No.DIRE** e desabilita o campo **No. DI/DA**

Currier com valor **2 = Não** - desabilita o campo **No.DIRE** e habilita o campo **No. DI/DA**.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **UITHFZOI**, **AVGERAL.PRW**, **AVOBJECT.PRW** e **AVUPDATE01.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UITHDHHRM**.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UITHFZOI** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_ UITHFZOI** no campo **Programa Inicial**.

Importante



Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **15/05/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela SW6 – Capa Declaração de Importação:

Campo	W6_CURRIER
Título	Currier
Gatilho	Sim

Campo	W6_DI_NUM
When	DI400ENC(3).AND.(M->W6_CURRIER=='2'.OR.EMPTY(M->W6_CURRIER))

Campo	W6_DIRE
When	M->W6_CURRIER == '1'





O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

2. Criação de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela SW6 – Capa Declaração de Importação:

Campo	W6_CURRIER	W6_CURRIER
Sequência	001	002
Regra	SPACE(AvSx3('W6_DI_NUM',3))	SPACE(AvSx3('W6_DIRE',3))
Campo Domínio	W6_DI_NUM	W6_DIRE
Tipo	P	P
Posiciona?	N	N
Proprietário	S	S

Procedimentos para Utilização

Requisitos:

- Aplicar o pacote da FNC: 000000284102011
- Possuir os arquivos UITHFZOI, AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW e AVUPDATE01.PRW atualizados.
- Possuir um Purchase Order cadastrado.

Sequência 001:

1. No **Easy Export Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações / Desembaraço/ Manutenção (EICDI502)** e clique em **incluir**.
2. Preencha os campos necessários.
 - Campo **Currier** com valor **1- Sim** para habilitar o campo **No. DIRE**.
 - Campo **Currier** com valor **2- Não** para habilitar o campo **No. da DI/DA**.
3. Na aba **Transporte** no campo **Currier** coloque o valor **1- Não**.
4. Na aba **D.I** preencha o campo **No. da DI/DA**.



5. Retorne na aba **Transporte**, no campo **Currier** coloque o valor **2 – Sim**.
6. Retornando na aba **D.I** preencha o campo **No. DIRE**.
7. Verifique os dados e clique em **Confirmar**, na tela seguinte vincule o Purchase Order desejado e clique novamente em **Confirmar** para vincular.
8. Na tela de **Seleção de Itens** com duplo clique vincule o item desejado, sendo marcado com o **X** no **Checkbox**. Clique em **Confirmar** para prosseguir.
9. Clique em **Ações Relacionadas/Invoices** para exibir a tela da **Manutenção de Invoices**, clique em **Ações Relacionadas/Incluir** e preencha os dados e clique em **Confirmar** para prosseguir.
10. Na tela seguinte **Inclusão de Invoice** dê duplo clique no item desejado, sendo marcado com o **X** no **Checkbox**. Clique em **Confirmar** para prosseguir.
11. Na tela seguinte clique em **Confirmar** e novamente em **Confirmar**, um aviso será exibido. Clique em **Sim** para confirmar a gravação.

Verifique que o Sistema gravou o registro com sucesso.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SW6 – Capa Declaração de Importação;
Funções Envolvidas	EICDI502 – Manutenção de Desembaraço;
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®