

**RMSRetail**<sup>®</sup>

**MANUAL DO USUÁRIO**  
**CONCEITOS E FUNCIONALIDADES**

**LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DE MOVIMENTO  
CONTÁBIL – CONTABILIDADE NOVA**



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – [www.rms.com.br](http://www.rms.com.br)



## ÍNDICE

|   |   |
|---|---|
| Layout de Importação de Movimento Contábil – Contabilidade Nova ..... | 4 |
| Descrição do processo.....  | 4 |



## Layout de Importação de Movimento Contábil – Contabilidade Nova

### Descrição do processo

#### Considerações

1. O arquivo deve sempre estar em formato texto, e com cada linha contendo o caractere de LF (line feed) ao final de cada registro.
2. O nome do arquivo não tem um padrão fixo, porém é limitado a 15 posições incluindo a extensão. Aconselha-se que contenha 8 caracteres maiúsculos (números e letras) mais a extensão fixa “MCT”. O programa de importação copia o arquivo para a área de trabalho DBX para processamento.
3. O arquivo é composto de cinco tipos de registros diferentes:
  - Header de arquivo
  - Lotes
  - Movimentos
  - Lançamentos
  - Trailer de Arquivo

4. A ordem dos registros deve ser a mesma acima descrita, sendo que os movimentos de um lote devem estar imediatamente após o registro do lote e os lançamentos de cada movimento devem estar imediatamente após o registro de movimento. Exemplo:

|         |          |                               |                       |  |  |
|---------|----------|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| Reg. 1  | – INICIO | – Registro header do arquivo  |                       |  |  |
| Reg. 2  | – LOTE   | – Registro de lote            | – Lote 1              |  |  |
| Reg. 3  | – MOVTO  | – Registro de movimento       | – Lote 1, Movimento 1 |  |  |
| Reg. 4  | – LANCTO | – Registro de lançamento      | – Lote 1, Movimento 1 |  |  |
|         |          | Lançamento 1                  |                       |  |  |
| Reg. 5  | – LANCTO | – Registro de lançamento      | – Lote 1, Movimento 1 |  |  |
|         |          | Lançamento 2                  |                       |  |  |
| Reg. 6  | – MOVTO  | – Registro de movimento       | – Lote 1, Movimento 2 |  |  |
| Reg. 7  | – LANCTO | – Registro de lançamento      | – Lote 1, Movimento 2 |  |  |
|         |          | Lançamento 1                  |                       |  |  |
| Reg. 8  | – LANCTO | – Registro de lançamento      | – Lote 1, Movimento 2 |  |  |
|         |          | Lançamento 2                  |                       |  |  |
| Reg. 9  | – LANCTO | – Registro de lançamento      | – Lote 1, Movimento 2 |  |  |
|         |          | Lançamento 3                  |                       |  |  |
| Reg. 10 | – MOVTO  | – Registro de movimento       | – Lote 1, Movimento 3 |  |  |
| Reg. 11 | – LANCTO | – Registro de lançamento      | – Lote 1, Movimento 3 |  |  |
|         |          | Lançamento 1                  |                       |  |  |
| Reg. 12 | – LOTE   | – Registro de lote            | – Lote 2              |  |  |
| Reg. 13 | – MOVTO  | – Registro de movimento       | – Lote 2, Movimento 1 |  |  |
| Reg. 14 | – LANCTO | – Registro de lançamento      | – Lote 2, Movimento 1 |  |  |
|         |          | Lançamento 1                  |                       |  |  |
| Reg. 15 | – LANCTO | – Registro de lançamento      | – Lote 2, Movimento 1 |  |  |
|         |          | Lançamento 2                  |                       |  |  |
| Reg. 16 | – LANCTO | – Registro de lançamento      | – Lote 2, Movimento 1 |  |  |
|         |          | Lançamento 3                  |                       |  |  |
| Reg. 17 | – MOVTO  | – Registro de movimento       | – Lote 2, Movimento 2 |  |  |
| Reg. 18 | – LANCTO | – Registro de lançamento      | – Lote 2, Movimento 2 |  |  |
|         |          | Lançamento 1                  |                       |  |  |
| Reg. 19 | – LANCTO | – Registro de lançamento      | – Lote 2, Movimento 2 |  |  |
|         |          | Lançamento 2                  |                       |  |  |
| Reg. 20 | – LANCTO | – Registro trailer de arquivo |                       |  |  |

5. Os campos têm tamanho fixo devendo estar preenchidos em sua totalidade. Os campos alfanuméricos devem ser completados com espaços à direita, enquanto que os campos numéricos devem ser completados com zeros à esquerda.
6. Nos campos com casas decimais não deve ser informado o separador decimal. Serão assumidas tantas decimais quanto as constantes no layout. Exemplo: para um campo de 17 com 2 decimais, informar para o valor 1234,89 o campo 00000000000123489.
7. A numeração de lote deve obedecer a faixa de lotes manuais prevista na parametrização da contabilidade.
8. O processo de importação prevê a importação de movimentos no layout da versão anterior da Contabilidade RMS, neste caso serão assumidos uma série de valores default necessários à esta versão.
9. O nome do arquivo a ser importado não pode ultrapassar 15 caracteres incluindo o "."(ponto) utilizado na separação do nome e da extensão. Não considerar a extensão dentre os 15 caracteres.

## Descrição dos Registros

### Registro Header de Arquivo

| Campo    | Posição | Tam | Fmt  | Dec | Conteúdo          | Observação      |
|----------|---------|-----|------|-----|-------------------|-----------------|
| REGISTRO | 001-008 | 8   | Alfa | 0   | INICIO            | Fixo            |
| VERSAO   | 009-016 | 8   | Alfa | 0   | V65               | Fixo            |
| ANO      | 017-020 | 4   | Num  | 0   | Ano de referência |                 |
| MES      | 021-022 | 2   | Num  | 0   | Mês de referência |                 |
| EMPRESA  | 023-025 | 3   | Num  | 0   | Código da empresa | Zero para geral |
| FILIAL   | 026-032 | 7   | Num  | 0   | Código da filial  | Zero para geral |
| CONTROLE | 033-033 | 1   | Alfa | 0   | *                 | Fixo            |

### Registro de Lote

| Campo             | Posição | Tam | Fmt  | Dec | Conteúdo                             | Observação  |
|-------------------|---------|-----|------|-----|--------------------------------------|-------------|
| REGISTRO          | 001-008 | 8   | Alfa | 0   | LOTE                                 | Fixo        |
| LOTE              | 009-015 | 7   | Num  | 0   | Número do lote                       |             |
| DATA CONTÁBIL     | 016-023 | 8   | Num  | 0   | Data contábil dos lançamentos        | DDMMAAAA    |
| QTDE. DOCUMENTOS  | 024-030 | 7   | Num  | 0   | Número de documentos no lote         |             |
| QTDE. LANÇAMENTOS | 031-041 | 11  | Num  | 0   | Número de lançamentos no lote        |             |
| TOTAL DO LOTE     | 042-058 | 17  | Num  | 2   | Soma dos débitos ou créditos no lote |             |
| DIARIO            | 059-061 | 3   | Num  | 0   | Código do diário contábil            |             |
| TIPO DO LOTE      | 062-062 | 1   | Alfa | 0   | Tipo do lote                         | Fixo "C"    |
| SITUAÇÃO          | 063-063 | 1   | Alfa | 0   | Situação do lote                     | Fixo Branco |
| DATA DE GERAÇÃO   | 064-071 | 8   | Num  | 0   | Data da criação do lote              | DDMMAAAA    |
| CONTROLE          | 072-072 | 1   | Alfa | 0   | *                                    | Fixo        |

### Registro de Movimentos

| Campo     | Posição | Tam | Fmt  | Dec | Conteúdo                  | Observação |
|-----------|---------|-----|------|-----|---------------------------|------------|
| ARQUIVO   | 001-008 | 8   | Alfa | 0   | MOVTO                     | Fixo       |
| LOTE      | 009-015 | 7   | Num  | 0   | Número do lote            |            |
| SEQUENCIA | 016-022 | 7   | Num  | 0   | Sequência dentro do lote  | Sequencial |
| DIÁRIO    | 023-025 | 3   | Num  | 0   | Código do diário contábil |            |

|                   |         |     |      |   |                             |              |
|-------------------|---------|-----|------|---|-----------------------------|--------------|
| ARQUIVAMENTO      | 026-036 | 11  | Num  | 0 | Número de arquivamento      |              |
| VALOR             | 037-053 | 17  | Num  | 2 | Valor do documento          | Informativo  |
| DESCRICAÇÃO       | 054-309 | 256 | Alfa | 0 | Descrição do movimento      |              |
| TIPO DO MOVIMENTO | 310-310 | 1   | Alfa | 0 | Tipo do movimento           | Fixo "C"     |
| ORIGEM            | 311-313 | 3   | Alfa | 0 | Código de origem            | Fixo Brancos |
| REGISTRO          | 314-328 | 15  | Num  | 0 | Número de registro          | Fixo Zero    |
| MOVIMENTO         | 329-339 | 11  | Num  | 0 | Número de movimento         | Fixo Zero    |
| SITUAÇÃO          | 340-340 | 1   | Alfa | 0 | Situação do movimento       | Fixo Branco  |
| APURAÇÃO          | 341-341 | 1   | Alfa | 0 | Movimento de apuração (S/N) | Fixo         |
| CONTROLE          | 342-342 | 1   | Alfa | 0 | *                           | Fixo         |

## Registro de Lançamentos

| Campo            | Posição | Tam | Fmt  | Dec | Conteúdo                     | Observação      |
|------------------|---------|-----|------|-----|------------------------------|-----------------|
| ARQUIVO          | 001-008 | 8   | Alfa | 0   | LANCTO                       | Fixo            |
| CAPA             | 009-015 | 7   | Num  | 0   | Número do lote               |                 |
| SEQUENCIA        | 016-022 | 7   | Num  | 0   | Sequência dentro do lote     | Sequencial      |
| CTA. DÉBITO      | 023-052 | 30  | Alfa | 0   | Conta de Débito              |                 |
| CTA. CRÉDITO     | 053-083 | 30  | Alfa | 0   | Conta de Crédito             |                 |
| HISTÓRICO PADRÃO | 083-086 | 4   | Num  | 0   | Histórico Padrão             |                 |
| COMPLEMENTO      | 087-342 | 256 | Alfa | 0   | Complemento do Histórico     |                 |
| EMPRESA          | 343-345 | 3   | Num  | 0   | Código da empresa            |                 |
| FILIAL           | 346-352 | 7   | Num  | 0   | Código da filial sem dígito  |                 |
| SEÇÃO            | 353-357 | 5   | Num  | 0   | Código da seção              |                 |
| CENTRO DE CUSTO  | 358-364 | 7   | Num  | 0   | Código do centro de custo    |                 |
| DETALHE          | 365-371 | 7   | Num  | 0   | Código de detalhe (subconta) |                 |
| VALOR            | 372-388 | 17  | Num  | 2   | Valor do lançamento          |                 |
| MOEDA            | 389-391 | 3   | Num  | 0   | Código da moeda              |                 |
| VALOR DO ÍNDICE  | 392-408 | 17  | Num  | 6   | Valor do índice              |                 |
| VALOR EM MOEDA   | 409-425 | 17  | Num  | 6   | Valor do lançamento em moeda |                 |
| CONTRA PARTIDA   | 426-455 | 30  | Alfa | 0   | Conta de Contrapartida       | Lancs. 1 para N |
| CONTROLE         | 456-456 | 1   | Alfa | 0   | *                            | Fixo            |

## Registro Trailer de Arquivo

| Campo     | Posição | Tam | Fmt  | Dec | Conteúdo                           | Observação |
|-----------|---------|-----|------|-----|------------------------------------|------------|
| ARQUIVO   | 001-008 | 8   | Alfa | 0   | FIM                                | Fixo       |
| REGISTROS | 009-015 | 7   | Num  | 0   | Quantidade de registros do arquivo |            |
| CONTROLE  | 016-06  | 1   | Alfa | 0   | *                                  | Fixo       |

