

## Manifestação do Destinatário

|                 |   |                           |            |
|-----------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Produto</b>  | : Microsiga Protheus® - Compras - Versão 11 | <b>Data da publicação</b> | : 23/07/12 |
| <b>Chamado</b>  | : TESKWH                                    | <b>Banco(s) de Dados</b>  | : Todos    |
| <b>País(es)</b> | : Brasil                                    |                           |            |

### **Importante**

Para informações sobre utilização da Nota Fiscal de serviço Eletrônica, é fundamental a leitura do Manual para Documentos Eletrônicos que se encontra disponível no portal do TDN pelo link: <http://tdn.totvs.com>, em Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus® / Fiscal / Notas Fiscais Eletrônicas / Banco de Conhecimento / Documentos Eletrônicos.

Implementada a Manifestação do Destinatário, evento instituído pela Nota Técnica 2012/002, que permite ao destinatário da NF-e manifestar-se sobre as notas emitidas para o seu CNPJ.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **NFEP11R1** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório `\PROTHEUS_DATA\DATA`) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório `\PROTHEUS_DATA\SYSTEM`).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*



**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client** digite **NFEP11R1** no campo Programa Inicial.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 20/07/2012.

2. Clique em OK para continuar.
3. É apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **NFE11R122**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

### 1. Criação de Índices no arquivo **SIX** – Índices:

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Índice</b>       | C00                    |
| <b>Ordem</b>        | 1                      |
| <b>Chave</b>        | C00_FILIAL+C00_CHVNFE  |
| <b>Descrição</b>    | Filial + Chave da NF-e |
| <b>Proprietário</b> | S                      |

### 2. Criação no arquivo **SX3** – Campos:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Campo</b>       | C00_FILIAL        |
| <b>Tipo</b>        | C                 |
| <b>Tamanho</b>     | 002               |
| <b>Decimal</b>     | 0                 |
| <b>Título</b>      | Filial            |
| <b>Descrição</b>   | Filial do Sistema |
| <b>Nível</b>       | 1                 |
| <b>Usado</b>       | Não               |
| <b>Obrigatório</b> | Não               |
| <b>Browse</b>      | Sim               |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Campo</b>       | C00_CHVNFE              |
| <b>Tipo</b>        | C                       |
| <b>Tamanho</b>     | 044                     |
| <b>Decimal</b>     | 0                       |
| <b>Título</b>      | Chave da NF-e           |
| <b>Descrição</b>   | Chave de Acesso da NF-e |
| <b>Nível</b>       | 1                       |
| <b>Usado</b>       | Sim                     |
| <b>Obrigatório</b> | Não                     |
| <b>Browse</b>      | Sim                     |

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | C00_SERNFE |
| <b>Tipo</b>    | C          |
| <b>Tamanho</b> | 003        |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Decimal     | 0             |
| Título      | Serie         |
| Descrição   | Série da NF-e |
| Nível       | 1             |
| Usado       | Sim           |
| Obrigatório | Não           |
| Browse      | Sim           |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Campo       | C00_NUMNFE     |
| Tipo        | C              |
| Tamanho     | 009            |
| Decimal     | 0              |
| Título      | Numero         |
| Descrição   | Número da NF-e |
| Nível       | 1              |
| Usado       | Sim            |
| Obrigatório | Não            |
| Browse      | Sim            |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Campo       | C00_VLDOC                |
| Tipo        | N                        |
| Tamanho     | 013                      |
| Decimal     | 2                        |
| Título      | Valor NF-e               |
| Descrição   | Valor total do documento |
| Nível       | 1                        |
| Usado       | Sim                      |
| Obrigatório | Não                      |
| Browse      | Sim                      |

|         |            |
|---------|------------|
| Campo   | C00_STATUS |
| Tipo    | C          |
| Tamanho | 001        |
| Decimal | 0          |
| Título  | Status     |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Descrição</b>   | Status da Manifestação |
| <b>Nível</b>       | 1                      |
| <b>Usado</b>       | Sim                    |
| <b>Obrigatório</b> | Não                    |
| <b>Browse</b>      | Sim                    |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Campo</b>       | C00_SITDOC            |
| <b>Tipo</b>        | C                     |
| <b>Tamanho</b>     | 001                   |
| <b>Decimal</b>     | 0                     |
| <b>Título</b>      | Sit. NF-e             |
| <b>Descrição</b>   | Situação do Documento |
| <b>Nível</b>       | 1                     |
| <b>Usado</b>       | Sim                   |
| <b>Obrigatório</b> | Não                   |
| <b>Browse</b>      | Sim                   |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Campo</b>       | C00_NOEMIT                    |
| <b>Tipo</b>        | C                             |
| <b>Tamanho</b>     | 060                           |
| <b>Decimal</b>     | 0                             |
| <b>Título</b>      | Nome/Razão                    |
| <b>Descrição</b>   | Nome/Razão Social do emitente |
| <b>Nível</b>       | 1                             |
| <b>Usado</b>       | Sim                           |
| <b>Obrigatório</b> | Não                           |
| <b>Browse</b>      | Sim                           |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Campo</b>     | C00_CNPJEM       |
| <b>Tipo</b>      | C                |
| <b>Tamanho</b>   | 014              |
| <b>Decimal</b>   | 0                |
| <b>Título</b>    | Cpf/Cnpj         |
| <b>Descrição</b> | Cnpj do emitente |
| <b>Nível</b>     | 1                |

|             |     |
|-------------|-----|
| Usado       | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse      | Sim |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Campo       | C00_IEEMIT     |
| Tipo        | C              |
| Tamanho     | 011            |
| Decimal     | 0              |
| Título      | Inscr. Est.    |
| Descrição   | IE do emitente |
| Nível       | 1              |
| Usado       | Sim            |
| Obrigatório | Não            |
| Browse      | Sim            |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Campo       | C00_MESNFE             |
| Tipo        | C                      |
| Tamanho     | 002                    |
| Decimal     | 0                      |
| Título      | Mes Emissão            |
| Descrição   | Mes de emissão da NF-e |
| Nível       | 1                      |
| Usado       | Sim                    |
| Obrigatório | Não                    |
| Browse      | Sim                    |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Campo       | C00_ANONFE          |
| Tipo        | C                   |
| Tamanho     | 004                 |
| Decimal     | 0                   |
| Título      | Ano Emissão         |
| Descrição   | Ano Emissão da NF-e |
| Nível       | 1                   |
| Usado       | Sim                 |
| Obrigatório | Não                 |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Browse</b>      | Sim             |
| <b>Campo</b>       | C00_DTEMI       |
| <b>Tipo</b>        | D               |
| <b>Tamanho</b>     | 008             |
| <b>Decimal</b>     | 0               |
| <b>Título</b>      | Data Emis.      |
| <b>Descrição</b>   | Data de Emissão |
| <b>Nível</b>       | 1               |
| <b>Usado</b>       | Sim             |
| <b>Obrigatório</b> | Não             |
| <b>Browse</b>      | Sim             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Campo</b>       | C00_DTREC        |
| <b>Tipo</b>        | D                |
| <b>Tamanho</b>     | 008              |
| <b>Decimal</b>     | 0                |
| <b>Título</b>      | Data Aut.        |
| <b>Descrição</b>   | Data recebimento |
| <b>Nível</b>       | 1                |
| <b>Usado</b>       | Sim              |
| <b>Obrigatório</b> | Não              |
| <b>Browse</b>      | Sim              |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Campo</b>       | C00_CODRET         |
| <b>Tipo</b>        | C                  |
| <b>Tamanho</b>     | 003                |
| <b>Decimal</b>     | 0                  |
| <b>Título</b>      | Cod.Process.       |
| <b>Descrição</b>   | Status da Resposta |
| <b>Nível</b>       | 1                  |
| <b>Usado</b>       | Sim                |
| <b>Obrigatório</b> | Não                |
| <b>Browse</b>      | Sim                |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Campo</b>       | C00_DESRES                 |
| <b>Tipo</b>        | C                          |
| <b>Tamanho</b>     | 150                        |
| <b>Decimal</b>     | 0                          |
| <b>Título</b>      | Desc.Proces.               |
| <b>Descrição</b>   | Descrição do Processamento |
| <b>Nível</b>       | 1                          |
| <b>Usado</b>       | Sim                        |
| <b>Obrigatório</b> | Não                        |
| <b>Browse</b>      | Sim                        |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Campo</b>       | C00_OK |
| <b>Tipo</b>        | C      |
| <b>Tamanho</b>     | 004    |
| <b>Decimal</b>     | 0      |
| <b>Título</b>      | OK     |
| <b>Descrição</b>   | OK     |
| <b>Nível</b>       | 1      |
| <b>Usado</b>       | Não    |
| <b>Obrigatório</b> | Não    |
| <b>Browse</b>      | Não    |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Campo</b>       | C00_CODEVE       |
| <b>Tipo</b>        | C                |
| <b>Tamanho</b>     | 003              |
| <b>Decimal</b>     | 0                |
| <b>Título</b>      | Cod.Evento       |
| <b>Descrição</b>   | Status do Evento |
| <b>Nível</b>       | 1                |
| <b>Usado</b>       | Sim              |
| <b>Obrigatório</b> | Não              |
| <b>Browse</b>      | Sim              |

No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Compras**, conforme instruções a seguir:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Menu</b>           | Compras (SIGACOM) |
| <b>Submenu</b>        | Miscelânea        |
| <b>Nome da Rotina</b> | Manifesto Dest.   |
| <b>Programa</b>       | SPEDMANIFE.PRW    |
| <b>Módulo</b>         | Compras           |
| <b>Tipo</b>           | Função Protheus   |
| <b>Tabelas</b>        | C00               |

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- No **Compras (SIGACOM)**, acesse as opções **Miscelânea/Manifesto Dest. (SPEDMANIFE)** e preencha as perguntas do filtro, conforme as instruções abaixo:
  - **CNPJ:** CNPJ do Emitente (com 14 dígitos).
  - **CPF:** CPF do Emitente (com 11 dígitos) .
  - **Série De:** Série inicial.
  - **Série Até:** Série final.
  - **Nota De:** Número inicial do documento.
  - **Nota Até:** Número final do documento.
  - **Mês:** Mês em que o documento foi autorizado.
  - **Ano:** Ano em que o documento foi autorizado.
  - **Status:** Utilizado para filtrar documentos de acordo com o status da manifestação. (Sem manifestação, Confirmada, Desconhecida, Não realizada, Ciência, Todas)

### **Importante**

Para execução dessa funcionalidade é imprescindível que o TSS (TOTVS® Service SPED), esteja instalado. Para mais informações acerca desse Web Service, acesse o manual de instalação e configuração no Portal do TDN: <http://tdn.totvs.com> , em **Softwares de Gestão / Funcionalidades / TSS - TOTVS® Service SPED / Boletim/ Boletim Técnico/Boletim Técnico TSS – TOTVS® Service Sped.**

- Configure os parâmetros de envio da Manifestação por meio do menu **Configurar**.
- Instale o certificado digital através do menu **Wiz Config**.
- Clique em **Sincronizar** para realizar junto à Sefaz a sincronização dos documentos que ainda não sofreram manifestações do destinatário. Caso existam documentos, estes serão apresentados em tela.

5. Selecione as notas a serem transmitidas e clique em **Manifestar**.
6. Escolha uma das opções de eventos para todas as notas selecionadas: **Confirmada operação**, **Ciência da Operação**, **Desconhecimento da Operação** ou **Operação não realizada**.

O destinatário pode enviar uma única mensagem de Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada, valendo apenas a última mensagem registrada.

**Exemplos:**

- O destinatário pode desconhecer uma operação que havia confirmado inicialmente.
- O destinatário pode confirmar uma operação que havia desconhecido inicialmente.

 **Importante**

Ao selecionar a opção **Operação não realizada** é obrigatório o preenchimento da justificativa/motivo da operação que não foi realizada. O tamanho da justificativa deve ser maior que 15 caracteres.

A mesma justificativa será enviada para **todas** as notas selecionadas.

Após a **Confirmação da Operação** pelo destinatário, a empresa emitente fica automaticamente impedida de cancelar a NF-e. Após um período determinado, todas as operações com **Ciência da Operação** devem obrigatoriamente ter a manifestação final do destinatário declarada em um dos eventos de Confirmação da Operação, Desconhecimento ou Operação não Realizada.

O evento de **Ciência da Operação** não configura a manifestação final do destinatário, portanto não cabe o registro deste evento após a manifestação final do destinatário.

7. Clique em **Monitorar**.
8. Selecione a série, nota inicial e nota final a ser monitorada e qual o tipo do evento em que estas notas foram transmitidas.
9. Em **Exportar zip**, selecione a série, nota inicial, nota final e caminho do destino a ser salvo o arquivo com extensão (.zip).

Serão exportados apenas os arquivos das notas com o status final do evento **Confirmada Operação** e **Ciência da Operação**.

Nomenclatura dos arquivos exportados:

- XXX-nfezip.zip: XML da NF-e compactado no padrão gZip
- XXX-protnfe.zip: Protocolo de Autorização de Uso compactado no padrão gZip

 **Importante**

'XXX' refere-se ao número da chave de acesso.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | C00 – Manifesto do Destinatário |
| <b>Funções Envolvidas</b>    | SPEDMANIFE – Manifesto Dest.    |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows®/Linux®                 |