



Como utilizar um endereço de forma compartilhada no WMS Protheus

TOTVS Logística WMS – Linha Protheus

02/12/2021



COMO UTILIZAR UM ENDEREÇO DE FORMA COMPARTILHADA NO WMS PROTHEUS



1. Objetivo

Descrever como compartilhar o espaço de um único endereço com vários produtos no WMS Protheus.

2. Compartilhamento via percentual de ocupação

Deve ser efetuado utilizando o cadastro de **Percentual de Ocupação (DCP)**, para os endereços e produtos que devem ser utilizados de forma compartilhada.

Esse cadastro deve ser realizado levando em consideração o percentual que cada produto ocupará do endereço. Para isto, devem ser informados os campos **Armazém + Endereço + Estrutura + Norma + Produto + Percentual Ocupação**.

Importante

- Caso seja utilizado um percentual de ocupação para um endereço é responsabilidade do usuário efetuar o cadastro, de forma que a somatória dos cadastros utilize 100% dos endereços cadastrados.
- Se não for cadastrado 100% dos endereços, o restante que permaneceu sem cadastro não será utilizado, por nenhum produto, para o armazenamento.

3. Compartilhamento via tipo de endereçamento - Protheus 11.80 / release 9 / versões anteriores

Pode ser utilizado o cadastro de **Complemento de Produto**, informando o campo **Compartilha Endereço" (B5_COMPEND)** como **Sim** ou pelo parâmetro **MV_WMSTPEN - Tipo de Endereçamento**, com a opção **4- Compartilha End. Produtos Diferentes**.

Se o campo no **complemento de produto** estiver em **branco** será levado em conta o valor do parâmetro, porém, se esse campo estiver como **Não**, mesmo o parâmetro permitindo não será possível armazenar de forma compartilhada.

No produto a ser endereçado permitindo ser armazenado de forma compartilhada será verificado se os outros produtos do endereço permitem compartilhamento.

Para isto, serão seguidas as seguintes regras:

- O outro produto deve estar marcado como **Sim** para **Compartilha Endereço**.
- Os campos **Tipo de Produto (B1_TIPO)** e **Grupo de Estoque (B1_GRUPO)** devem ser os mesmos para ambos os produtos.
- Ambos os produtos devem possuir uma mesma norma em comum para a estrutura física cadastrada na sequência de abastecimento.



COMO UTILIZAR UM ENDEREÇO DE FORMA COMPARTILHADA NO WMS PROTHEUS



4. Compartilhamento via sequência de abastecimento - Protheus 11.80 / release 10 / versões anteriores

Pode ser utilizado o cadastro de **Sequência de Abastecimento (WMSA030)**, informando o campo **Tipo de Endereçamento (DC3_TIPEND)** com a opção **4-Compartilha End. Produtos Diferentes**.

No produto a ser endereçado, permitindo ser armazenado de forma compartilhada, será verificado se os outros produtos do endereço permitem compartilhamento.

Para isto serão seguidas as seguintes regras:

- A sequência de abastecimento para este outro produto deve estar parametrizada para também permitir compartilhar o endereço.
- Os campos **Tipo de Produto (B1_TIPO)** e **Grupo de Estoque (B1_GRUPO)** devem ser os mesmos para ambos os produtos.
- Ambos os produtos devem possuir uma mesma norma em comum para a estrutura física cadastrada na sequência de abastecimento.

Essas regras de compartilhamento de endereço para produtos diferentes somente serão adotadas no endereçamento de produto, quando o sistema é quem determina automaticamente o endereço de armazenagem.

Para processos nos quais o usuário informa o endereço destino essas regras não são validadas.

Esses processos são:

- Transferência WMS (WMSA225).
- Transferência de Endereço via coletor de dados (WMSV095).
- Alteração do **endereço destino** na opção **Alterar Movimento** do Monitor de Serviços (WMSA332).

5. Observações

- Após esta alteração, não serão mais utilizados o campo **Compartilha Endereço (B5_COMPEND)**, do complemento de produto, bem como o parâmetro **MV_WMSTPEN**.
- Informações adicionais podem ser obtidas no documento: [Cadastro de Sequência de Abastecimento - Tipo de Endereçamento - TRWNT1](#).



COMO UTILIZAR UM ENDEREÇO DE FORMA COMPARTILHADA NO WMS PROTHEUS



6. Assuntos relacionados

Documentos de Referência

- [Sequência de Abastecimento \(WMSA030 - SIGAWMS\)](#)
- [Transferência WMS \(WMSA225 - SIGAWMS\)](#)
- [Monitor de Serviços \(WMSA332 - SIGAWMS\)](#)

Conteúdo Complementar

- [Cadastro de Sequência de Abastecimento - Tipo de Endereçamento - TRWNT1](#)