

Emissão de NFC-e no Front Loja

Produto	:	Microsiga Protheus® - Front Loja - Versão 11			
Chamado	:	TPXUL0	Data da publicação	:	11/09/14
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

- Esta melhoria depende de execução do update de base UPDLO111, conforme Procedimentos para Implementação.
- Não atende o modelo de PDV SIGALOJA Off-line.
- A impressora não fiscal homologada para impressão da Danfe com **QrCode** é a **Daruma DR 700**.
- As informações atualizadas sobre NFC-e, podem ser consultadas na FAQ <u>Desvendando a NFC-e Nota Fiscal</u> <u>de Consumidor Eletrônica.</u>

Implementada melhoria na rotina Atendimento (FRTA271) com a disponibilização da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) com o objetivo de substituir o ECF (Emissor de Cupom Fiscal) e oferecer alternativa para os documentos fiscais que registram operações em que o destinatário seja o consumidor final, sendo um documento de existência digital, além de, viabilizar uma alternativa totalmente eletrônica para o controle e fiscalização do varejo.

A TOTVS participou ativamente do projeto Piloto para Implementação da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), e esteve presente no lançamento oficial que foi realizado no dia 18/11/2013 no Rio Grande do Sul, sendo considerada a primeira empresa provedora de soluções a emitir NFC-e com valor legal na região centro oeste do país.

Benefícios:

- Redução do custo e tempo de implantação do PDV/Check out, porque não é necessário cumprir as etapas para liberação de uso que ocorre para ECF.
- Diminuição do acumulo papeis, porque o consumidor pode contar com o documento fiscal na Nuvem (site da Sefaz).
- É um documento digital, portanto o cliente pode dispensar a impressão de comprovante/Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica).
- Melhoria na gravação da Venda, pois para realizar a NFC-e são geradas apenas as tabelas SL1 Orçamento, SL2 Itens do Orçamento e SL4 – Condição Negociada. Demais tabelas do ERP são geradas posteriormente pelo Job (LJGRVBATCH).

1

ento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados



Legalidade:

- Legislação Tributária Nacional, Ajuste Sinief 1, de 6 de fevereiro de 2013, publicado no diário oficial da união em 08/02/2013, que institui a Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 65) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica a critério da unidade federada. Para mais informações acesse o site da Secretaria da Fazenda.
- A unidade federada deve ter publicado legislação estadual ou regime especial para uso da NFC-e.
- A NFC-e não aceita operação interestadual ou operação com o exterior. Caso o destinatário da venda seja um cliente de outro estado, o endereço não será enviado para o SEFAZ.

Tabela de publicação dos estados participantes do projeto piloto:

Estado	Legislação	Publicação
AC – Acre	Decreto	5.257 de 18/02/2013
AM – Amazonas	Decreto	33.405 de 16/04/2013
MA – Maranhão	Resolução Administrativa	18/2013 de 02/05/2013
MT- Mato Grosso	Decreto	1.657 de 11/03/2013
RN – Rio Grande do Norte	Portaria	36 de 11/04/2013
RS – Rio Grande do Sul	Instrução Normativa	29 de 17/04/2012
SE – Sergipe	Decreto	13/03/2013
PB – Paraiba	Portaria	117/GSER de 27/05/2014
RJ – Rio de Janeiro	Decreto	N.º 44.785 de 12/05/2014
RO – Rondônia	Instrução Normativa	Nº 2490 de 03/07/2014

Atualizado em 06/08/2014 – Relação atualizada na FAQ – Desvendando a NFC-e

Modelo Operacional:



Importante

Contempla apenas o modelo Off-line Front Loja e não contempla o modelo Controle de Lojas Off-line.

O Job LJGRVBATCH lê as vendas gravadas com o campo L1_SITUA com o valor RX, realiza a leitura das tabelas SL1, SL2 e SL4 e realiza o processamento da venda (preenche as tabelas: SD2, SF2, SF3*, SFT*, SE1, SE5, SB2), concluindo assim o

0



processamento da venda. Ao realizar este processo, o campo L1_SITUA é alterado para o valor OK (Indicando que foi Processado no Server).

Caso ocorra rejeição no envio da venda para o TSS, a venda é gravada com o status de **Vendas com NFC-e que serão** canceladas. A venda é processada pelo Job (LJGRVBATCH) e depois cancelada, ficando com status de orçamento. Esse procedimento é necessário pelo fato de ter enviado o número sequencial do documento fiscal (L1_SERIE+L1_DOC) para a Sefaz. O cancelamento da NFC-e na base da Sefaz pode ser realizado em até 24hs, conforme regra vigente definida pela Secretária da Fazenda.

Contingência:

- Em caso de problemas técnicos na comunicação com o Web Service da Sefaz (serviço fora do ar, problemas de conexão com internet/rede/Outros) a NFC-e poderá ser emitida em modo off-line e posteriormente enviada para o Serviço da Sefaz, conforme regra vigente definida pela Sefaz (http://www.nfe.fazenda.gov.br).
- Visando agilidade no processo do varejo, o TSS (Totvs Service Sped) gerencia a entrada/saída do modo de contingência de forma automática, sem intervenção do administrador do Sistema.

Importante

Os valores de Frete são impressos na DANFE como Acréscimo, assim como é realizado no Cupom Fiscal. Já no XML que é enviado a SEFAZ, esses valores são discriminados nas tags <**vOutro**>.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDLO111 é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

3

0



A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, <u>ou</u>;
- iv. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDLO111 no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **05/08/2014**.

- 2. Clique em **OK** para continuar.
- 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDLO111.
- 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo** exclusivo.
- 5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
- 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.



- 7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- 8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

- 1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 Campos:**
 - Tabela SLG Estação:

Campo	LG_NFCE
Тіро	L
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Habilita NFC
Descrição	Habilita NFC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Define se estação esta habilitada para emitir NFC-e.

• Tabela SL1 - Orçamento:

Campo	L1_KEYNFCE
Тіро	C
Tamanho	44
Decimal	0
Título	Chave NFCe
Descrição	Chave NFCe
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Armazena chave de identificação da NFC-e.
• Tabela SLO • Or	camento:

LQ_KEYNFCE

Campo



Тіро	С
Tamanho	44
Decimal	0
Título	Chave NFCe
Descrição	Chave NFCe
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Armazena chave de identificação da NFC-e.

• Tabela SL2 - Itens do Orçamento:

Campo	L2_CODBAR	L2_ORIGEM
Тіро	С	С
Tamanho	15	1
Decimal	0	0
Título	Cod Barras	Origem
Descrição	Código de Barras	Código de origem
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
Help	Campo para armazenar o código de barras do cadastro do item	Origem do lancamento

Campo	L2_MODBC
Тіро	С
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Mod.BC
Descrição	Modalidade de Base Calc.
Nível	1
Usado	Sim



_
10
_
-
-
the state of the s
0
_
-
_
_
-
-
-
•
<pre>C</pre>
-
in the second se
CD.
-
_
-
-
0
_
-
-
-
-
and a second
-
_
-
and a
23
_
_
0
2
3
3
VTO
OTVS
OTVS.
OTVS.
OTVS. 1
OTVS. TO
OTVS. To
OTVS. Toc
OTVS. Toda
OTVS. Todo
OTVS. Todos
OTVS. Todos
OTVS. Todos o
OTVS. Todos o
OTVS. Todos os
OTVS. Todos os
OTVS. Todos os c
OTVS. Todos os d
OTVS. Todos os di
OTVS. Todos os dir
OTVS. Todos os dire
OTVS. Todos os direi
OTVS. Todos os direit
OTVS. Todos os direito
OTVS. Todos os direito:
OTVS. Todos os direitos
OTVS. Todos os direitos
OTVS. Todos os direitos r
OTVS. Todos os direitos re
OTVS. Todos os direitos re:
OTVS. Todos os direitos res
OTVS. Todos os direitos rese
OTVS. Todos os direitos resei
OTVS. Todos os direitos reserv
OTVS. Todos os direitos reserv
OTVS. Todos os direitos reserva
OTVS. Todos os direitos reservad
OTVS. Todos os direitos reservad
OTVS. Todos os direitos reservado
OTVS. Todos os direitos reservado:
OTVS. Todos os direitos reservados
OTVS. Todos os direitos reservados.
OTVS. Todos os direitos reservados.
OTVS. Todos os direitos reservados. (
OTVS. Todos os direitos reservados. ©

Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Modalidade da base de cálculo do item, para NFC-e

Campo	L2_CODISS	L2_POSIPI
Тіро	С	С
Tamanho	9	10
Decimal	0	0
Formato	@9	@R 9999.99.99
Título	Cod.Serv.ISS	Cod.Serv.ISS
Descrição	Código de Servico do ISS	Código de Servico do ISS
Nível	1	
Usado	Sim	
Obrigatório	Não	
Browse	Não	
Help	Código do serviço do item para utilização na NFC-e.	Nomenclatura Ext.Mercosul

• Tabela SLR - Itens do Orçamento:

Campo	LR_CODBAR	LR_ORIGEM
Тіро	С	С
Tamanho	15	1
Decimal	0	0
Título	Cod Barras	Origem
Descrição	Código de Barras	Código de origem
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
Help	Código de Barras	Codigo de origem

7

Campo

Тіро

LR_MODBC

С



Tamanho	1
Decimal	0
Título	Mod.BC
Descrição	Modalidade de Base Calc.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Modalidade da Base Calculo.

Campo	LR_CODISS	LR_POSIPI
Тіро	С	С
Tamanho	9	10
Decimal	0	0
Formato	@9	@R 9999.99.99
Título	Cod.Serv.ISS	Cod.Serv.ISS
Descrição	Código de Servico do ISS	Código de Servico do ISS
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
Help	Codigo de Servico do ISS	Nomenclatura Ext.Mercosul

• Tabela SBI - Produtos x Preço:

Campo	BI_ORIGEM
Тіро	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Origem
Descrição	Origem do produto
Validação	Vazio() .or. ExistCpo('SX5','S0'+M->BI_ORIGEM)
F3	S0



Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Origem do produto

- 2. Alteração de Campos no arquivo SX3 Campos:
 - Tabela SL1 Orçamento:

Campo	L1_HORA
Тіро	С
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	99:99:99
Título	Hora
Descrição	Hora
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

• Tabela SLQ - Orçamento:

Campo	L1_HORA
Тіро	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	99:99:99
Título	Hora
Descrição	Hora
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

3. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_NFCEURL
Тіро	C
Descrição	URL de comunicação com TSS.
Valor Padrão	
Nome da Variável	MV_NFCEUTC
Тіро	С
Descrição	Fuso horário no padrão UTC. Exemplo de conteúdo para Brasília: "-03:00"
Valor Padrão	-03:00
Nome da Variável	MV_AMBNFCE
Тіро	С
Descrição	Define Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação
Valor Padrão	2
Nome da Variável	MV_NFCETOK
Тіро	С
Descrição	Token fornecido pelo Sefaz (32 posições). Obrigatório para Ambiente de Produção
Valor Padrão	
Nome da Variável	MV_MODNFCE
Тіро	С
Descrição	Tipo de Emissão: 1-Normal, 2-Contingência
Valor Padrão	1
Nome da Variável	MV_NFCEEND
Tipo	L

Descrição	Define endereço do Emissor da NFC-e F - Endereço de Cobrança, T - Endereço de Entrega Verifique o endereco cadastrado no certificado.
Valor Padrão	F
Nome da Variável	MV_NFCEIDT
Тіро	С
Descrição	ID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz.
Valor Padrão	000001
Nome da Variável	MV_VERNFCE
Тіро	С
Descrição	Versão de layout da NFC-e
Valor Padrão	3.00

TOTVS

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_NFCEURL
Тіро	C
Cont. Por.	Configure a URL de comunicação com o TSS.
Descrição	URL de comunicação com TSS.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_MODNFCE
Тіро	С
Cont. Por.	1
Descrição	Tipo de Emissão: 1-Normal, 2-Contingência

TOTUC
10172

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_NFCEEND
Тіро	L
Cont. Por.	F
Descrição	Define endereço do Emissor da NFC-e F - Endereço de Cobrança, T - Endereço de Entrega (Verifique o endereço cadastrado no certificado).

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_VERNFCE
Тіро	C
Cont. Por.	3.10
Descrição	Versão de layout da NFC-e

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_CODREG
Тіро	С
Cont. Por.	1
Descrição	Código do regime tributário do emitente da NFC 1-Simples Nacional; 2- Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional

Procedimento para Utilização

Pré requisito:

- Para viabilizar esta melhoria, é necessário que a Integração com o TSS TOTVS Service SPED esteja ativada. Para cada versão de layout temos as seguintes versões do TSS:
- Versão 3.00 versão 11 release 2.28 ou superior.
- Versão 3.10 versão 11 release 2.35 ou superior.
- 2. É necessário possuir o Job LJGRVBATCH configurado no Appserver.ini do servidor do ERP.
- A série cadastrada na estação (LG_SERIE) deve estar presente na tabela SX5 (Tabela 00 / Chave 01) SÉRIES DE N. FISCAIS.
- 4. É necessário efetuar a configuração do ambiente PDV e da Retaguarda para comunicação com o TSS.



Configuração do PDV

- 1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
- Clique em Ações Relacionadas/NFC-e/Parâmetro/Versão e defina a versão do layout (a versão utilizada deve ser a mesma versão configurada no parâmetro MV_VERNFCE).
- Clique em Ações Relacionadas/NFC-e/Parâmetro/Configuração e defina as configurações de certificado digital e comunicação com o TSS – TOTVS Service SPED.
- 4. Em seguida, acesse Atualizações/Ponto de Venda/Estação (LOJA121).
- 5. Na pasta Impressoras, selecione um modelo de impressora Não Fiscal (LG_IMPFISC).

Configuração da Retaguarda

- 1. Na Retaguarda, acesse Atualizações/Cadastro/Produtos (MATA035).
- 2. Efetue o preenchimento do campo Origem (B1_ORIGEM).
- 3. Em seguida, no Front Loja (SIGAFRT), acesse Atualizações / Retaguarda / Carga Nas Estacoes (FRTA040).
- 4. Efetue a carga das tabelas referente ao Cadastro de Produto.
- 1. No Front Loja (SIGAFRT) do PDV, acesse Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento (FRTA271).
- Efetue uma venda normalmente e finalize-a.
 Observe que a venda é transmitida para o Sefaz através do TSS e em seguida a NFC-e é impressa.
- No Controle de Lojas (SIGALOJA) da Retaguarda, acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
 Observe que a venda é enviada e processada na retaguarda através do Integracao ERP (LjGrvBatch).

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SLG - Estação. SL1/SLQ - Orçamento. SL2/SLR - Itens do Orçamento.
Rotinas Envolvidas	LOJA701 - Venda Assistida. FRTA271 - Atendimento. LOJA121 - Estação. LOJNFCE - Processamento da NFC-e.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®