

RMSRetail®



MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

GUIA RÁPIDO DE ASSOCIAÇÃO DE LICENÇA RMS



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

Associação de Licença RMS	4
Objetivo	4
Descrição do processo.....	4




Associação de Licença RMS

Objetivo

Este Guia Rápido visa mostrar como realizar a associação de uma licença do RMS

Descrição do processo


O cliente deverá ir ao RMS e abrir o programa LICMGRCLI, no caminho:
RMS\RMSSRV\CONTEXTOS\V5681\SRV\EXE



Após abrir o programa, a seguinte tela aparecerá e deve-se clicar em OK.




Irá abrir uma outra tela que deverá ser preenchida as informações do usuário e a senha na parte de Identificação no Servidor de licenças. **Lembrando que este usuário e senha é o mesmo da BBS.**




Após colocar essas informações, clicar no botão Consultar e os objetos na parte de licenças serão preenchidos, como mostra imagem abaixo.

OBS.: Nesta etapa, se houver a mensagem de senha inválida ou, não foi possível conectar ao servidor, poderá ser algum problema de conexão com a rede ou a senha foi digitada de forma errada.



Neste passo, devemos escolher a licença(1) ao qual queremos associar, no caso do exemplo, a licença será SQA_5681. Nela, veremos a informação do tipo de licença(2), o cliente (3), a quantidade de estações(4), aviso de expiração(5), a validade(5), a data e quem fez a alteração da licença (7).



Servidor de Licenças

Identificação
 Usuário: desenv Consultar
 Senha: *****
 Mensagem: Senha OK - Seleccione uma licença

Licença
 Série: SQA_5681 1
 Produto: G-RMS Retail 05.0a 2
 Cliente: DESENV V568 SP1 - 10G 3
 Estações: 10 4
 Flags: GBRC RMS
 Aviso: 20/12/16 5
 Validade: 30/12/16 6
 Instalação: Alterada em 01042015 por Lucio olv 7

Log

Servidor de Aplicações (RMSSRV)

Identificação
 Servidor: Senha:
 Contexto: Conectar
 Mensagem: Desconectado

Licença
 Série: Editar
 Produto: Criar
 Cliente: Apagar
 Estações: 0 Substituir
 Flags: Associar
 Aviso: Atualizar
 Validade:
 Instalação:


Após escolher a licença, deve-se preencher as informações de Identificação do Servidor de Aplicação.

Servidor: é o nome do servidor aonde foi instalado o RMS.

Contexto: é o contexto que foi instalado e mandado no formulário de licença.

Senha: é a senha que foi cadastrada na instalação do RMS.

Após o preenchimento, clicar em conectar.



Servidor de Licenças

Identificação
 Usuário: desenv Consultar
 Senha: *****
 Mensagem: Senha OK - Seleccione uma licença

Licença
 Série: SQA_5681
 Produto: G-RMS Retail 05.0a
 Cliente: DESENV V568 SP1 - 10G
 Estações: 10
 Flags: GBRC RMS
 Aviso: 20/12/16
 Validade: 30/12/16
 Instalação: Alterada em 01042015 por Lucio olv


Log

Servidor de Aplicações (RMSSRV)

Identificação
 Servidor: SSASWRMSQ01 Senha: *****
 Contexto: V5681 Conectar
 Mensagem: Conectado e identificado

Licença
 Série: V5681SQA Editar
 Produto: G-RMS Retail 05.0a Criar
 Cliente: Servidor Desenv Salvador Apagar
 Estações: 99 Substituir
 Flags: GBRC RMS Associar
 Aviso: 20/12/15 Atualizar
 Validade: 30/12/15
 Instalação: Criada em 200115 por Felipe Costa

Nesta parte, se é a primeira vez que a licença está sendo associada, o botão associar estará ativo, então é somente clicar nele e a licença será criada no RMS e então o RMS estará apto para utilização.



LicMgrCli 02.2e - Administração de Licenças

RMS Para associar um servidor a uma licença, o que costuma ser feito na criação de um novo contexto, ou para atualizar uma licença anteriormente associada, você precisa se identificar no servidor de licenças.

Para modificar uma licença você precisa antes identificar-se no servidor de aplicações, fornecendo os nomes do servidor e do contexto e a senha do administrador do contexto.

Servidor de Licenças

Identificação

Usuário:

Senha:

Mensagem:

Licença

Série:

Produto:

Cliente:

Estações:

Flags:

Aviso:

Validade:

Instalação:

Log

Servidor de Aplicações (RMSSRV)

Identificação

Servidor: Senha:

Contexto:

Mensagem:

Licença

Série:

Produto:

Cliente:

Estações:


Flags:

Aviso:

Validade:

Instalação:

Caso não seja a primeira vez, os botões de apagar e substituir deverão estar ativos. Neste caso, é só clicar em substituir(2) e a licença será atualizada. Em alguns casos o botão “susbtituir” não estará ativo, então clique em “apagar”(3) e, logo após, o botão “associar”(1) será habilitado. Caso não ocorra nenhuma das alternativas, favor relatar no chamado e serão feitas as devidas parametrizações.



LicMgrCli 02.2e - Administração de Licenças

RMS Para associar um servidor a uma licença, o que costuma ser feito na criação de um novo contexto, ou para atualizar uma licença anteriormente associada, você precisa se identificar no servidor de licenças.

Para modificar uma licença você precisa antes identificar-se no servidor de aplicações, fornecendo os nomes do servidor e do contexto e a senha do administrador do contexto.

Servidor de Licenças

Identificação

Usuário:

Senha:

Mensagem:

Licença

Série:

Produto:

Cliente:

Estações:

Flags:

Aviso:

Validade:

Instalação:

Log

Servidor de Aplicações (RMSSRV)

Identificação

Servidor: Senha:

Contexto:

Mensagem:

Licença

Série:

Produto:

Cliente: 3

Estações: 2

Flags: 1

Aviso:

Validade:

Instalação:

