

## Ajuste no Campo EWU\_DES\_SI

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Easy Import Control Versão 11		
<b>Chamado/Requisito</b>	: TFZVKK	<b>Data da publicação</b>	: 25/10/12
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### ! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITFZVKK**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste no campo **Moeda (EWU\_DES\_SI)** da rotina de **Armadores (EECAC175)** para que o mesmo carregue corretamente a descrição da moeda ao alterar e/ou visualizar um registro.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **UITFZVKK.PRW**, **EECAC175.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UITFZVKK**.

### ! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UITFZVKK** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UITFZVKK** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **23/10/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

### 1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **EWU – Tabela Tarifas do Armador Capa**:

<b>Campo</b>	EWU_DES_SI
<b>Relação</b>	Posicione('SYF',1,xFilial('SYF')+WORKEWU->EWU_MOEDA,'YF_DESC_SI')

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Pré-Requisitos:

- Possuir um armador com uma tabela cadastrada.

### Sequencia 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse: **Atualizações/Tabelas/Armadores (EECAC175)**.
  2. Selecione o armador cadastrado e clique em **Alterar**.
  3. Em **Ações Relacionadas** clique em **Tabelas do Armador**.
  4. O Sistema exibe as tabelas cadastradas. Selecione a tabela e em **Ações Relacionadas** clique em **Alterar**.
  5. O Sistema exibe as tarifas. Note que o campo **Moeda (EWU\_DES\_SI)** exibe a descrição correta. Clique em **Confirmar**.
  6. Clique em **Confirmar** para gravar o registro.
- O registro é exibido em tela.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	EWU – Tabela Tarifas do Armador Capa
<b>Funções Envolvidas</b>	EECAC175 – Cadastro de Armadores
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®