


## O que fazer para gerar O.S. automaticamente de pedidos do tipo Venda Balcão quando só estão sendo apresentados pedidos do Autosserviço?

**APROVADO**

Criado por Michele Barros Souza, última alteração agora há pouco

✓ Esta documentação aplica-se às versões 23, 26 e 27 do WinThor, as quais a PC Sistemas oferece suporte. Saiba como atualizar o WinThor clicando aqui. 

## O que fazer para gerar O.S. automaticamente de pedidos do tipo Venda Balcão quando só estão sendo apresentados pedidos do Autosserviço?

<b>Produto:</b>	Rotinas 1757 - Gerar WMS e 1795 - Parâmetros WMS
<b>Passo a passo:</b>	<p>Ao usar o processo automático de geração de O.S. na rotina 1757 e no momento da geração o sistema trazer apenas os pedidos do Varejo (Autosserviço), não considerando que o produto já foi expedido e se trata de uma Venda Balcão, significa que falta a parametrização necessária para o processo funcionar da maneira correta.</p> <p>Para marcar o parâmetro necessário, realize os seguintes procedimentos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Acesse a rotina 1795, selecione a filial na planilha e clique o botão <b>Confirma Filial</b>;</li></ol>

Código	Razão social
1	1 - PC SISTEMAS DIST
4	4 - PC SISTEMAS DIST

- 2) Na aba 03 - Expedição, sub-aba 3.1 - Geral, sub-item 3.1.1 - Parâmetros Gerais, clique o botão **Editar**;

**1795 - Parâmetros do WMS**  
Winthor - PC Sistemas

1 - PC SISTEMAS DIST

01 - Geral | 02 - Armazenagem/Abastecimento | 03 - Expedição | 04 - Registro de Ocorrência | 05 - RFID | 06

3.1 - Geral | 3.2 - Parâmetros Rotina 1722 | 3.3 - Parâmetros Rotina 3721

3.1.1 - Parâmetros Gerais | 3.1.2 - Parâmetros CLP

Permitir produtos duplicados em um mesmo pedido  
 Finalizar ordem de serviço dentro do flowrack  
 Realizar conferência cega de saída  
 Validar cadastro de produtos no pedido de venda  
 Validar saldo de estoque na depuração de peso  
 Informar motivo ao realizar corte  
 Alterar volumes (flowrack) por pedido  
 Não considerar Tipo OS 13 | 20 | 22 | 18  
 Bloquear estoque gerencial ao realizar corte  
 Gerar volumes durante a conferência  
 Validar o cadastro do cliente na SEFAZ  
 Gerar WMS automático para Autosserviço  
 Gerar WMS automático para pedidos Venda Balcão  
 Informar volumes na separação caixa fechada  
 Utilizar pck venda para cliente com % de validade  
 Utilizar volume na separação de pedido  
 Realizar conferência de embarque sem agrupamento  
 Liberar faturamento somente após conferência de embarque

Tipo de o.s. para conferência de embarque :

13 - Sep. por pedido     20 - Sep. caixa fechada  
 17 - Sep. pulmão box     18 - Sep. Crossdocking  
 22 - Sep. flow rack

Tipo Conferência (Rotina 3724)

O - O.S     P - Produto

Exportar Volume/Estação csv  
 Utilizar fator de conversão do código de barras

Tipo de endereço para baixa de estoque no Autosserviço

PI - Picking venda     PR - Pré-Picking

Tipo de volume do pedido de venda

O - Volumes O.S     I - Volume ID

Lançamento de lote  
 S - Separação     C - Conferência

Lançamento de Série  
 S - Separação     C - Conferência

Validar estoque do lote  
 E - Endereço/Gestão     G - Gestão

Tipo de Input Separação (Rotina 3734)

C - Checkout     M - Master     V - Venda

Código do Endereço de Divergência de Lote (F3)

0

Tolerância Auditar Caixa %    Perc. Tolerância saída Peso Variável (%)

0,00%    0,00%

Perc. Tolerância p/ Volume de Peso Variável (%)

0,00%

3) Marque o parâmetro **Gerar WMS automático para Autosserviço** e, em seguida, marque o parâmetro **Gerar WMS automático para pedidos Venda Balcão**;

☑ **Importante!**  
 Sempre será necessário marcar o parâmetro **Gerar WMS automático para Autosserviço** primeiro para habilitar o parâmetro **Gerar WMS automático para pedidos Venda Balcão** para marcação.

- 4) Clique o botão **Confirmar**,
- 5) Volte à rotina **1757** e conclua normalmente o processo desejado.

👍 Curtir Seja o primeiro a gostar disto