

Melhoria no Bônus de Veículo no Atendimento

Produto	: Microsiga Protheus® Veículos versão 11	Data da publicação	: 18/01/13
Chamado	: TGMLZG	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Todos		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDVEIDF**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Atend. Modelo 2 (VEIXA018)**, que consiste na atualização da utilização do conceito do campo **Bônus Veicul (VAI_BONUSV)**, onde suas opções de escolha foram alteradas para que desta maneira o usuário tenha mais controle e precisão na atualização dos valores de bônus de veículo em um atendimento.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o **UPDVEIDF** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o UPDVEIDF (diretório `\PROTHEUS11_DATA\DATA`) e dos dicionários de dados SXs (diretório `\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDVEIDF** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDVEIDF seja igual ou superior a **16/01/13**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO UPDATE/COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VAI - Técnicos**:

Campo	VAI_BONUSV
Tipo	Caractere
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Bônus Veicul
Descrição	Bônus do Veiculo
Help	Informe se o usuário: 0=Somente visualiza os Bônus do Veiculo 1=Seleciona possíveis Bônus do Veiculo 2=Não visualiza os Bônus do Veiculo 3=Atualiza os valores apenas para menor 4=Atualiza qualquer valor para o Bônus
Lista Opções	0=Somente Visualiza; 1=Seleciona; 2=Não visualiza; 3=Atualiza valor para menor; 4=Atualiza qualquer valor.
Inic. Padrão	"0"
Val. Sistema	Pertence("01234")
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Módulos	TODOS

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações/Cad Gerais/Equipe Técnica (OFIOA180)**.

2. Selecione um registro e clique em **Alterar**.
3. Selecione a pasta **Veículos**.
4. Verifique que as opções disponíveis para o campo **Bônus Veicul (VAI_BONUSV)** foram atualizadas:
 - **0=Somente Visualiza:** permite apenas visualizar os bônus vigentes para os veículos do atendimento. Não poderá alterar seus valores e nem selecioná-los/desmarcá-los para o atendimento.
 - **1=Seleciona:** permite apenas visualizar e selecionar/desmarcar os bônus vigentes para os veículos do atendimento. Não poderá alterar seus valores para o atendimento.
 - **2=Não visualiza:** não permite visualizar os bônus vigentes para os veículos do atendimento. A opção **Bônus de Veículos** da opção F10 da rotina **Atend. Modelo 2 (VEIXA018)** fica desabilitado.
 - **3=Atualiza valor para menor:** permite visualizar, selecionar/desmarcar e alterar os valores do bônus vigentes para os veículos do atendimento, apenas informando valores menores que o vigente. Pode-se informar valores maiores que o vigente para o atendimento.
 - **4=Atualiza qualquer valor:** permite visualizar, selecionar/desmarcar e alterar os valores do bônus vigentes, informando quaisquer valores que desejar.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	VAI – Técnicos VV0 – Saídas de Veículos VVA – Itens das Saídas de Veículos
Funções Envolvidas	OFIOA180 – Equipe Técnica VEIXA018 – Atend. Modelo 2
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®