

- Home
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- Page Operations
- Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

SETPROPERTY function

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Ago 03, 2011 ([view change](#))

Labels
[incubado](#)

Move o valor de um expressão para uma propriedade (FLEX) de uma variável do tipo WIDGET-HANDLE.

documento **incubado**

i Nota: Sempre que disponível deve ser utilizado diretamente um atributo ABL equivalente. Por exemplo, o atributo SCREEN-VALUE no lugar da propriedade TEXT.

Syntax

SETPROPERTY (variable, property, expression).

Variable

O nome da variável do tipo WIDGET-HANDLE na qual se deseja alterar uma propriedade.

Property

O nome da propriedade (FLEX) do componente visual que foi utilizado na interface e passado como referência para a variável em questão.

Expression

Expressão que será movida para a propriedade em questão.

Para atribuir o valor nulo(null) para uma propriedade utilizar o caracter ?. Exemplo: SETPROPERTY(txt, "restrict", ?).

Exemplo

```
DEFINE VARIABLE chk1 AS WIDGET-HANDLE.
DEFINE VARIABLE txt1 AS WIDGET-HANDLE.
DEFINE VARIABLE b1 AS LOGICAL.

ASSIGN b1 = GETPROPERTY(chk1, "selected").

IF b1 THEN
    SETPROPERTY(txt1, "enabled", "true").
ELSE
    SETPROPERTY(txt1, "enabled", "false").
```

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
6	incubado	2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Ago 17, 2009 10:21	Claudio Montenegro	Ago 03, 2011 13:54



O que é RSS?

Your Rating:

Results:

2 rates

[Add Comment](#)