


## Integração Linha RM x Protheus SgaMNT

<b>Produto</b>	: Integração Linha RM x Protheus SIGAMNT
<b>Processo</b>	: Cadastrar
<b>Subprocesso</b>	: Cadastrar Condição de Pagamento
<b>Data da publicação</b>	: 22/10/2012:

Este documento tem o objetivo de orientar como cadastrar uma unidade de medida no sistema Protheus, dentro do módulo Linha. O cadastro da unidade de medida é enviada ao sistema Protheus, módulo SIGAMNT, caracterizado como tipo 1, 5 ou 6, de acordo com os campos preenchidos durante o cadastro e de acordo com o número de linhas informadas na composição das parcelas. O Cadastro da unidade de medida é enviado ao sistema Protheus através da mensagem única e liberado apenas para visualização.

### DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

Passo 1 - RM / Linha / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Cadastros / Mais/Tabelas Auxiliares / Condição de Pagamento



Passo 2 - Clicar em Incluir novo para cadastrar uma nova condição de pagamento.

Passo 3 – Preencher os campos conforme desejado e salvar a Condição de Pagamento. Os campos enviados ao sistema Protheus através da mensagem única são :

#### Aba Identificação :


- Código
- Descrição
- Carencia por Dias da Semana

#### Aba Composição de Parcelas :

- % do Valor Total
- Número de Vezes
- Prazo
- intervalo
- Tipo

#### Anexos / Dias de Carência :

- Dia de Carência



Condição de Pagamento: 001 - A Vista

6/11 Anexos Processos

Identificação Composição das Parcelas

	% do valor total	Número de vezes	Prazo	Intervalo	Tipo	Contagem
1)	100	3	0	30	Normal	Dias Corridos
2)	0	0	0	0	Normal	Dias Corridos
3)	0	0	0	0		
4)	0	0	0	0		
5)	0	0	0	0		

OK Cancelar Salvar

Passo 4 – Acessar o sistema : Protheus / Modulo SIGAMNT

Passo 5 – Efetuar uma pesquisa de funcionalidades informando : Cond. de Pagamento.

TOTVS S/A



Manutenção de Ativos

Localizar

Cond. de Pagamento

Passo 6 - O Protheus SigmaMNT não possui um atalho em seu menu para acessar a funcionalidade. A funcionalidade pode ser acessada em:

- Compras / Atualizações / Cadastros / Cond. de Pagamento
- Estoque|Custos / Atualizações / Cadastros / Cond. de Pagamento
- Faturamento/ Atualizações / Cadastros / Cond. de Pagamento

Passo 7 – A unidade de medida cadastrada no Linha RM é exibida no sistema Protheus .

Passo 8 - Para visualizar os detalhes da unidade de medida, clicar em Visualizar.

Protheus 11 > Manutenção de Ativos > Atualizações

Cond. de Pagamento [02.9.0019] ✖

Detalhes

Codigo	Tipo	Cond. Pagto	Descricao	PI (NUS)
008	5	15,3,30		

ICM Solid.    Adiantamento    Agrega Acrs.    Lim. Dias Pg    Con Corrente

Condição de Pagamento

Localizar    Filtrar    Imprimir    Configurar

Codigo

Codigo	Tipo	Cond. Pagto	Descricao	PI (NUS)	ICM Solid.	Adiantamento	Agrega Acrs.	Lim. Dias Pg
008	5	1,4,30	A VISTA				SIM	0 No

Alterar    Incluir    **Visualizar**    Sair    Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura ORACLE P11a    Administrador    12/12/2012    Teste / Matriz

Protheus 11 > Manutenção de Ativos > Atualizações

Cond. de Pagamento [02.9.0019] ✖

Condição de Pagamento - VISUALIZAR

<b>Codigo*</b> 008	<b>Tipo*</b> 5	<b>Cond. Pagto*</b> 1,4,30
<b>Descricao*</b> A VISTA	<b>IPi (NAUS)</b> ▼	<b>Dias da Cond</b> Fora o Dia ▼
<b>Desc.Financ.</b> 0,00	<b>Dias p/Desc.</b> 0	<b>% Acres.Fin.</b> 0,00
<b>Lim.Superior</b> 0,00	<b>Lim.Inferior</b> 0,00	<b>Adiantamento</b> ▼
<b>Con Corrente</b> Nao ▼		<b>ICM Solid.</b> ▼
		<b>Acres.Financ</b> Normal ▼
		<b>Agrega Acrs.</b> SIM ▼
		<b>Lim. Dias Pg</b> 0

**Observação:** Os dados exibidos na tela estão disponíveis apenas para visualização, não sendo permitido alterações no mesmo através do Protheus.

Os campos exibidos são :

- Código
- Descrição
- Dias da Cond
- Dias p/Desc.
- % Acres.Fin.
- Desc.Financ.
- Cond. Pagto
- Tipo

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1 – O campo número de vezes apresenta uma restrição ao ser enviado ao sistema Protheus, sendo que, a soma dele nas 5 linhas de condições de pagamento, não deve ultrapassar 16

caracteres.