

## Integração Linha RM x Protheus SigmaMNT

<b>Produto</b>	:	Integração Linha RM x Protheus SigmaMNT
<b>Processo</b>	:	Transferência de Pneus
<b>Subprocesso</b>	:	Transferir Pneu
<b>Data da publicação</b>	:	22/07/2013

Este documento tem o objetivo de orientar a execução de um processo de transferência de Pneus no módulo SigmaMNT do sistema Protheus. No sistema SigmaMNT, estes pneus são considerados Bens da empresa e por tanto vinculados a um ativo fixo, recebido do Backoffice RM, que é o encarregado por enviar ao SigmaMNT o produto com estoque, qual o bem será vinculado e também o ativo fixo que será transferido entre as Filiais.

### DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO


#### **Atenção**

##### Pré Condições :


1. Inserir um estoque em um produto no Backoffice RM.
2. Sincronizar um Produto com estoque do Backoffice RM para o Protheus SigmaMNT.
3. Sincronizar um Local de Estoque do Backoffice RM para o Protheus SigmaMNT.
4. Sincronizar uma Condição de Pagamento do Backoffice RM para o Protheus SigmaMNT.
5. Sincronizar um Centro de Custo do Backoffice RM para o Protheus SigmaMNT.
6. Configurar o parâmetro MV\_NGMNTFR com o valor S
7. Configurar tipos de movimento de baixa de estoque e de acréscimo de estoque no BackOffice RM (**Atenção**)
8. Configurar os parâmetros de integração "TMVBaixa" e "TMVEntradaEstoque" com os códigos dos tipos de movimento de saída e entrada em estoque.
9. Sincronizar um Ativo Fixo do Backoffice RM para o Protheus SigmaMNT.
10. Alterar o Ativo Fixo para a Categoria Pneu e vinculá-lo a o produto com estoque sincronizado.

Passo 1 – Incluir uma nova transferência no Protheus SigaMNT acessando : Atualizações / Controle de Pneus / Transferência.


Passo 2 – Informar os campos e clicar em confirmar para gerar a baixa de estoque do produto vinculado ao bem transferido.



Passo 3 – Acessar sistema RM , módulo Backoffice / Gestão de Estoque, Compras, e Faturamento.



Passo 4 – Acessar : Gestão de Estoque , Compras e Faturamento / Estoque / Baixa de Estoque .



Passo 5 – Informar o código do Tipo de Movimento responsável por efetuar baixa de estoque.

**Baixa de Estoque (Gestão de Estoque)**

Tipo de Movimento:  
 1.2.81 TMVBE - Baixa de Estoque

Filial:  
 1 TOTVS - Filial Belo Horizonte

Exercício Fiscal:  
 22

OK Cancelar

Passo 6 – Selecione o movimento de Baixa de Estoque Criado e clique em editar .

Baixa de Estoque (Gestão de Estoque) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.2.81-TMVBE - Baixa de Estoque

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[X]	Status	Identificador	Tip...	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movime...	Valor do...
>	Normal	2797	1.2.81	1	05/07/2013	U	000000232	2,00

Passo 7 - Para verificar o produto e o local aonde ele foi retirado acesse : Itens / Itens.

Movimento: 000000232 - 1.2.81

Itens

Local de Estoque: 90


Nº Seq...	Produto	Descrição Produto	Quantidade	Preço Unt...	Unidade	Centro de...	Local de Estoque	Valor do Item
1	01.12	PNEU Pirelli 4000 NG	1,00	2	NGL	90	90	2,00

Totais: Valor Bruto: 2,00 Subtotal: 2,00 Valor do Documento: 2,00


OK Cancelar Salvar

**Observação :** É possível verificar a baixa de estoque do produto vinculado ao Bem através do estoque do produto , no Backoffice RM (Ver Consultar Saldo).

Passo 8 –Acesse: Protheus SigaMNT / Atualizações / Controle de Pneu / Transferência / Remessa de Pneu.




Passo 9 – Selecione a transferência do bem efetuada no passo 2 e clique em Gerar Lote.



Passo 10 – selecione o Pneu a receber e clique em Confirmar




Passo 11 - Acessar sistema RM , módulo Backoffice / Gestão de Estoque, Compras, e Faturamento.




Passo 12 – Acessar : Compras Recebimento de Materiais




Passo 13 – Informar o código do Tipo de Movimento responsável por efetuar a entrada em estoque.



Passo 14 – Selecione o movimento de Entrada em Estoque, criado ao executar o processo no passo 10, e clique em editar.




Passo 15 – Para verificar o produto e o local aonde ele foi recebido acesse : Itens / Itens.




## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### 1 – Consultar Saldo em estoque de produto


Passo 1 - Acesse o RM, módulo Backoffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento .



Passo 2 – Acesse Cadastros / Produto.



Passo 3 – Seleccione o Produto e acesse : Anexos / Saldos e Custos.



Passo 4 – Acesse : Saldos do Produto / Saldo por Local / Código do Local

Saldos e Custos

Identificação

Identificação

Saldos do Produto

Saldo por Local

Informações Estoque  
Similares

Saldos Terceiros

Saldo COM Terceiros  
Saldo por Lote COM Terceiros

Saldo por Local

1/6 Exportar

Código Filial	Código Local	Custo Unitário	Data Custo A.A.A.A.	Saldo Atual	Saldo de Balanço	Saldo Financeiro
1	01	2,00	12/06/2013	506,00	0,00	1.000,00
1	90	20,00	05/07/2013	58,00	0,00	1.140,00
2	01	0,00	01/01/0001	15,00	0,00	0,00
2	90	100,00	18/07/2013	88,00	0,00	8.800,00
3	01	0,00	01/01/0001	1,00	0,00	0,00
3	90	100,00	19/07/2013	149,00	0,00	14.900,00

OK Cancelar