



Sumário

1. Dados Gerais	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	3
5. Assuntos Relacionados	3



DT PE WV084VPR - GERAÇÃO DE PONTO DE ENTRADA NA ROTINA WMSV084



1. Dados Gerais

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
Função:	WMSV084 - Montagem de Unitizador (Coletor)
País:	Todos Países
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-12542

2. Situação / Requisito

Desenvolver um Ponto de Entrada na rotina WMSV084, para que seja executada nova validação na montagem do unitizador.

3. Solução

Efetuada a inclusão do Ponto de Entrada WV084VPR, na montagem do unitizador WMSV084, para que seja possível executar uma validação após a digitação dos dados de produto/lote e quantidade.

Informações adicionais podem ser obtidas no documento: DT PE WV084VPR - Validação do produto na montagem de unitizadores.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito – Parâmetro	<ul style="list-style-type: none">○ MV_WMSNEW = .T.
Passo 01 – MATA103	<ul style="list-style-type: none">○ Inclua um novo documento de entrada para um armazém unitizado.
Passo 02 – WMSV084	<ul style="list-style-type: none">○ Execute o processo de montagem de unitizador, sem o Ponto de Entrada.
Passo 03 – MATA103	<ul style="list-style-type: none">○ Inclua um novo documento de entrada para um armazém unitizado.
Passo 04 – WMSV084	<ul style="list-style-type: none">○ Execute o processo de montagem de unitizador e valide se o Ponto de Entrada WV084VPR é acionado corretamente.



DT PE WV084VPR - GERAÇÃO DE PONTO DE ENTRADA NA ROTINA WMSV084



4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- DOS – Itens Unitizador

5. Assuntos Relacionados

Ponto de Entrada

- [DT PE WV084VPR - Validação do produto na montagem de unitizadores](#)