



# DT PE WMSCAPEN - GERAR PE PARA MANIPULAR A CAPACIDADE DO ENDEREÇO DESTINO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO/FINALIZACAO DO SERVIÇO DE ENDEREÇAMENTO



## Sumário

1. Dados Gerais . . . . .	2
2. Situação / Requisito . . . . .	2
3. Solução . . . . .	2
4. Demais Informações . . . . .	3
5. Assuntos Relacionados . . . . .	3



# DT PE WMSCAPEN - GERAR PE PARA MANIPULAR A CAPACIDADE DO ENDEREÇO DESTINO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO/FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENDEREÇAMENTO



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
<b>Função:</b>	WMSDTCMOVIMENTOSSERVICOARMAZEM.PRW
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	14545136
<b>Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-14220

## 2. Situação / Requisito

Há a necessidade de um Ponto de Entrada que permita manipular a capacidade do endereço destino, no momento da execução/finalização do serviço de endereçamento.

## 3. Solução

Efetuada a geração do Ponto de Entrada [DT PE WMSCAPEN - Manipular a capacidade do endereço destino na execução/finalização do serviço de endereçamento.](#)



# DT PE WMSCAPEN - GERAR PE PARA MANIPULAR A CAPACIDADE DO ENDEREÇO DESTINO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO/FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENDEREÇAMENTO



## Exemplo de Utilização

<b>Pré-requisito</b>	<b>PARÂMETRO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ MV_WMSNEW = .T.</li></ul>
<b>Cenário</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Compile o Ponto de Entrada <b>WMSCAPEN</b>.</li></ul> <b>MATA103</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Lance um documento de entrada para produto com controle WMS.</li></ul> <b>WMSA150</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Execute o Serviço de Endereçamento do produto.</li></ul> <b>WMSA332</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Encerre o Serviço de Endereçamento.</li></ul>

## 4. Demais Informações

### Tabelas Utilizadas

- D14 - Saldo por Endereço WMS
- DCF - Ordem de Serviço
- SBE - Endereços

## 5. Assuntos Relacionados

### Ponto de Entrada

- [DT PE WMSCAPEN - Manipular a capacidade do endereço destino na execução/finalização do serviço de endereçamento](#)