

# Mensagem de erro: “Rejeição: UF informada no campo CUF não é atendida pelo Web Service”.



Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor clique aqui.



Ao se deparar com a seguinte mensagem: **Rejeição: UF informada no campo CUF não é atendida pelo Web Service**, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse o endereço a seguir: <http://localhost:8888/docfiscal/> e clique o botão de engrenagem



Status do serviço	
Ativo desde	02/06/2015 16:55:00
Considerando documentos a processar desde	28/05/2015
Conexão com a Internet	Sim
Versão do servidor	1.0.281
Última versão disponível	1.0.283
Versão da SEFAZ	3.10
Hora do servidor DocFiscal	02/06/2015 16:55:01 -03:00
Hora do banco de dados	02/06/2015 16:55:01 -03:00
Serviço de uso de certificados do Windows	DESNECESSÁRIO
Status do socket da porta do Email	3001 (Ativa)
Status do socket da porta do Servidor	3000 (Ativa)

Atualizar dados da tela

(C) PC Sistemas 2015 - todos os direitos reservados Versão-1.0.281

2) Na tela **Configuração** clique o botão **Endereços de Web Services**;

## Configuração



3) Selecione o **Ambiente** e o **Estado** conforme necessidade na tela **Configurações - Endereços WS**;

## Configurações - Endereços WS

Salvar

NF-e MDF-e CT-e

<b>Ambiente</b>	<b>Estado</b>	<b>Tipo Contingência</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Recepção</b>	<b>Retorno recepção</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Inutilização</b>	<b>Consulta Protocolo</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Autorização</b>	<b>Retorno Autorização</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Recepção Evento</b>	<b>Status Serviço</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Consulta Destinatário</b>	<b>Download NF</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Consulta Cadastro</b>		
<input type="text"/>		

**Verificar Status**

4) Acesse o site da Sefaz pelo endereço: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx?tipoConteudo=Wak0FwB7dKs=>

5) Copie os links dos campos disponíveis nessa página de acordo com seu estado e cole-os nos respectivos campos tela de configuração do Servidor conforme segue:

Link da NF-e	Configuração Servidor
NfeRecepcao	Recepção
RecepcaoEvento	Recepção Evento
NfeRetRecepcao	Retorno Recepção
NFeAutorizacao	Autorização
NFeRetAutorizacao	Retorno Autorização

6) Clique **Salvar**.

## Configurações - Endereços WS

Salvar

NF-e MDF-e CT-e

<b>Ambiente</b>	<b>Estado</b>	<b>Tipo Contingência</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Recepção</b>	<b>Retorno recepção</b>	
<input type="text" value="Endereço Web"/>	<input type="text" value="Endereço Web"/>	
<b>Inutilização</b>	<b>Consulta Protocolo</b>	
<input type="text"/>	<input type="text" value="Endereço Web"/>	
<b>Autorização</b>	<b>Retorno Autorização</b>	
<input type="text" value="Endereço Web"/>	<input type="text" value="Endereço Web"/>	
<b>Recepção Evento</b>	<b>Status Serviço</b>	
<input type="text" value="Endereço Web"/>	<input type="text" value="Endereço Web"/>	
<b>Consulta Destinatário</b>	<b>Download NF</b>	
<input type="text" value="Endereço Web"/>	<input type="text" value="Endereço Web"/>	
<b>Consulta Cadastro</b>		
<input type="text" value="Endereço Web"/>		

Verificar Status