



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR –

2. CONFIG – COMO EDITAR AS COORDENADAS DE ESTRUTURAS FÍSICAS



01. VISÃO GERAL

Uma das vantagens em utilizar o WMS SaaS é que existe uma gama de estruturas físicas já disponíveis no sistema, para facilitar a configuração da sua operação logística.

Ao selecionar a opção **Estrutura física**, no menu do **Configurador**, você consegue visualizar essas estruturas já cadastradas e também as **coordenadas** de cada uma delas.

The screenshot shows the 'Configurador WMS' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio' and 'Configurador'. Below it, a title 'Configurador WMS' is followed by five main menu items: 'Fluxo de processos', 'Depósito', 'Endereços', 'Estrutura física' (highlighted with a yellow box), and 'Convocação Ativa'. Below the menu items, there's a section titled 'Cadastros (10)' with a sub-header 'Selecione a rotina de Cadastros na lista abaixo:'. This section contains a table with the following columns and rows:

Produto/SKU	Atributos de estoque	Grupo de Endereço
Tipo de estoque	Fornecedor	Mapeamento de endereço
Características de estoque	Transportadora	
Categoria de produto	Cliente	

The screenshot shows the 'Estrutura física' configuration page. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio', 'Configurador', and 'Estrutura física'. Below it, a title 'Estrutura física' is followed by a 'Voltar' button. The main content area displays a grid of structure cards, each with a name, coordinates, status, and a 'PADRÃO' button. The 'Porta palete' card is highlighted with a yellow box.

Nome	Coordenadas	Status	Ação
Porta palete	Rua (R); Coluna (C); Andar (A);	Ativo	PADRÃO
Pátio	Quadra (Q); Rua (R);	Ativo	PADRÃO
Gaveteiro	Armário (A); Corredor (C); Gaveta (G);	Ativo	PADRÃO
Flowrack	Bloco (B); Rua (R); Coluna (C); Andar (A);	Ativo	PADRÃO
Estanteria	Estante (E); Corredor (C); Posição (P);	Ativo	PADRÃO
Drive in	RUA (R); PRÉDIO (P); ANDAR (A);	Ativo	ALTERADO
Drive through	Bloco (B); Rua (R); Coluna (C);	Inativo	PADRÃO
Cantilever	Bloco (B); Rua (R); Coluna (C); Andar (A);	Inativo	PADRÃO
Blocado armazenagem	Quadra (Q); Rua (R);	Inativo	PADRÃO




TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR –


2. CONFIG – COMO EDITAR AS COORDENADAS DE ESTRUTURAS FÍSICAS



Para alterar as coordenadas de uma estrutura física, é só clicar no **lápiz** localizado no canto superior direito do quadro da estrutura desejada.



Você também pode adicionar ou remover coordenadas por meio do botão de seleção e ainda editar a **nomenclatura** e a **abreviatura** (exibida na versão Mobile), caso elas não reflitam os termos utilizados no seu armazém.



Na edição de **Colunas**, existe também a possibilidade de **definir o lado** par ou ímpar da rua, ou de criar um **prefixo** para a orientação dos lados.



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR –

2. CONFIG – COMO EDITAR AS COORDENADAS DE ESTRUTURAS FÍSICAS



WMS ONLINE

Início Configurator Estrutura física Editar estrutura física

Editar estrutura física

Restaurar padrão Voltar Salvar

Indique as coordenadas utilizadas no seu endereço

- Bloco
- Rua
- Coluna
- Andar
- Apartamento

VISUALIZAÇÃO: COLUNA

VISUALIZAÇÃO: C

COLUNA (C)

Editar nomenclatura do sistema?
Outras opções: Prédio; Módulo; Outro nome:

- Sim
- Não

Informe o nome da coordenada

Utilizo essa informação para definir o lado da rua

- Par é o lado direito e ímpar o lado esquerdo
- Ímpar é o lado direito e par o lado esquerdo
- Utilizar prefixo para identificação dos lados

Editar abreviatura do sistema?
Outras opções: CL; CLN:

- Sim
- Não

Editar nomenclatura do sistema?
Outras opções: Prédio; Módulo; Outro nome:

- Sim
- Não

Informe o nome da coordenada

Utilizo essa informação para definir o lado da rua

- Par é o lado direito e ímpar o lado esquerdo
- Ímpar é o lado direito e par o lado esquerdo
- Utilizar prefixo para identificação dos lados

Editar prefixo do sistema?
Prefixo utilizado: E = esquerda | D = direita

- Sim
- Não

Esquerda Direita

Informe o prefixo Informe o prefixo


Ao finalizar as alterações é só clicar em **Salvar**, no canto superior direito da tela e pronto!

Suas coordenadas já estão registradas no sistema.



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR –

2. CONFIG – COMO EDITAR AS COORDENADAS DE ESTRUTURAS FÍSICAS




Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

IMPORTANTE

- Você pode reverter suas alterações a qualquer momento! É só clicar em **Restaurar padrões** e todas as alterações realizadas até o momento serão eliminadas.
- Mas atenção: as alterações só poderão ser revertidas se a estrutura física ainda não estiver associada a um endereço específico.



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©