



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA




01. VISÃO GERAL

O **Fluxo de processo** é a rota gerada para as atividades executadas na sua operação logística.


Nesse caso, vamos ensinar como cadastrar um fluxo de processo de **requisição de matéria-prima**.

Para começar, selecione a opção **Fluxo de processo** na tela **Configurador WMS**, conforme indicado abaixo.



Com isso, você acessa a tela que permite visualizar os fluxos já cadastrados.

Nela, é possível visualizar os detalhes e editar cada um deles, ativá-los ou desativá-los e **criar um novo fluxo**.






TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA




Para criar um novo fluxo, clique em **+ Novo fluxo de processo**.



Na tela **Novo fluxo de processo**, o primeiro passo é realizar a **Identificação do fluxo**.

Isso significa que é necessário fornecer uma **descrição** simples que identifique o processo.



Depois, você deve selecionar qual o **Tipo do processo** (Recebimento, Expedição, Requisição de matéria-prima ou Devolução).



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA



WMS ONLINE

Início Configurador Fluxo de processos Novo fluxo de processo

Cancelar Próximo

Novo fluxo de processo

Identificação do fluxo

Descrição do processo

Fluxo de requisição de matéria-prima TOTVS

Informe uma descrição que identifique o fluxo de processo

Tipo do processo

Requisição matéria prima

Forma baixa de estoque

Automática

Manual

Central de conteúdo

Na requisição de matéria-prima, você pode selecionar a **Forma de baixa de estoque** do processo como **automática** ou **manual**.

IMPORTANTE!

- Ao selecionar a forma de baixa de estoque **Manual** será necessário que o usuário realize a finalização da baixa de estoque manualmente no Sistema.
- Selecionar a opção **Automática** significa que, após a separação e conferência da mercadoria, o estoque será diretamente baixado pelo Sistema.

WMS ONLINE

Início Configurador Fluxo de processos Novo fluxo de processo

Cancelar Próximo

Novo fluxo de processo

Identificação do fluxo

Descrição do processo

Fluxo de requisição de matéria-prima TOTVS

Informe uma descrição que identifique o fluxo de processo

Tipo do processo

Requisição matéria prima

Forma baixa de estoque

Automática

Manual

Central de conteúdo



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA



Agora é necessário configurar as etapas do processo de requisição de matéria-prima.

Para isso, clique em **Próximo**.

The screenshot shows the 'Novo fluxo de processo' (New process flow) configuration screen in the WMS system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Início', 'Config', 'Gestão', 'Etiquetas', 'Estoque', 'Receb', 'Exped', 'Invent', and 'Picking'. The main area is titled 'Identificação do fluxo' and contains the following fields:

- Descrição do processo:** A text input field containing 'Fluxo de requisição de matéria-prima TOTVS'.
- Tipo do processo:** A dropdown menu set to 'Requisição matéria prima'.
- Forma baixa de estoque:** Two radio button options: 'Automática' (selected) and 'Manual'.

At the top right, there are 'Cancelar' and 'Próximo' buttons. The 'Próximo' button is highlighted with a yellow box. A vertical 'Central de conteúdo' bar is visible on the right side of the screen.

A primeira delas é a **Seleção de estoque**, onde deve ser decidida a **Forma de criação** (automática ou manual).

No caso de ser **automática**, você precisa selecionar o **Modo de atendimento**, ou seja, a forma como o Sistema vai reservar o estoque (automático, manual ou mobile).

IMPORTANTE!

- Ao selecionar a opção de atendimento **Mobile**, a etapa de separação de estoque permanece **inativa**.
- Isso acontece porque a coleta de mercadoria já está sendo executada manualmente no endereço.



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA



WMS ONLINE

Início Configurador Fluxo de processos Novo fluxo de processo

Novo fluxo de processo

Cancelar Anterior Finalizar

Etapas da requisição de matéria prima

Configure as etapas do seu processo de requisição de matéria prima

Seleção de estoque

Forma de criação

Automática

Manual

Modo atendimento

Automático

Manual

Mobile

Separação de estoque Incluir etapa de separação

Forma de criação

Automática

Manual

Forma de execução

Mapa

Movimento

Central de conteúdo

Ainda existe a etapa de **Separação de estoque**, que pode ser habilitada ou desabilitada.

Quando **habilitada**, é necessário configurar sua forma de criação (automática ou manual) e a forma de execução (mapa ou movimento).

IMPORTANTE!

- A forma de execução por **Mapa** faz o agrupamento dos movimentos repetidos, ou seja, produtos do mesmo endereço serão agrupados.
- Já a seleção por **Movimento** executa a atividade com seleção mobile por cada um dos movimentos.

WMS ONLINE

Início Configurador Fluxo de processos Novo fluxo de processo

Novo fluxo de processo

Cancelar Anterior Finalizar

Etapas da requisição de matéria prima

Configure as etapas do seu processo de requisição de matéria prima

Separação de estoque Incluir etapa de separação

Forma de criação

Automática

Manual

Forma de execução

Mapa

Movimento

Central de conteúdo



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA



Finalize o processo clicando no botão **Finalizar** e pronto!

The screenshot shows the 'Novo fluxo de processo' (New process flow) configuration screen in the WMS system. The interface includes a sidebar with navigation icons and a main content area. The main area is titled 'Novo fluxo de processo' and contains a flow diagram with 'Início' (Start) and 'Etapas' (Steps). Below the diagram, there are two configuration panels: 'Seleção de estoque' (Inventory selection) and 'Separação de estoque' (Inventory separation). The 'Seleção de estoque' panel has options for 'Forma de criação' (Automatic, Manual) and 'Modo atendimento' (Automatic, Manual, Mobile). The 'Separação de estoque' panel has a toggle for 'Incluir etapa de separação' (Include separation step), and options for 'Forma de criação' (Automatic, Manual) and 'Forma de execução' (Mapa, Movimento). The 'Finalizar' button is highlighted with a yellow box.

Seu fluxo de requisição de matéria-prima foi gerado com sucesso e será exibido na página inicial dos fluxos já cadastrados.

IMPORTANTE!

- Não é possível haver dois processos de requisição de matéria-prima ativos!
- Ao criar e ativar um novo, o processo de requisição anterior será automaticamente desativado.