



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA




01. VISÃO GERAL

O **Fluxo de processo** é a rota gerada para as atividades executadas na sua operação logística.


Nesse caso, vamos ensinar como cadastrar um fluxo de processo de **matéria-prima**.

Para começar, selecione a opção **Fluxo de processo** no **Configurador WMS**.



Com isso, você acessa a tela que permite visualizar os fluxos já cadastrados.

Nela, é possível visualizar os **detalhes** e editar cada um deles, além de **ativá-los** ou **desativá-los**.






TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA




Para criar um novo fluxo, clique em **+ Novo fluxo de processo**.



Na tela **Novo fluxo de processo**, o primeiro passo é realizar a **Identificação** do fluxo.

Isso significa que é necessário fornecer uma **Descrição** simples que identifique o processo.



Depois, você deve selecionar qual o **Tipo do processo** (Recebimento, Expedição ou Requisição de matéria-prima).



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA



WMS ONLINE

Início Configurador Fluxo de processos Novo fluxo de processo

Novo fluxo de processo Cancelar Próximo

Identificação do fluxo

Descrição do processo

Fluxo de requisição de matéria-prima TOTVS

Informe uma descrição que identifique o fluxo de processo

Tipo do processo

Requisição matéria prima

Forma baixa de estoque

Automática

Manual

Central de conteúdo

Na requisição de matéria-prima, você pode selecionar a **Forma de baixa de estoque** do processo como **automática** ou **manual**.

WMS ONLINE

Início Configurador Fluxo de processos Novo fluxo de processo

Novo fluxo de processo Cancelar Próximo

Identificação do fluxo

Descrição do processo

Fluxo de requisição de matéria-prima TOTVS

Informe uma descrição que identifique o fluxo de processo

Tipo do processo

Requisição matéria prima

Forma baixa de estoque

Automática

Manual

Central de conteúdo

IMPORTANTE!

Ao selecionar a forma de baixa de estoque Manual será necessário realizar a finalização da baixa de estoque manualmente no sistema. Selecionar a opção Automática significa que, após a separação e conferência da mercadoria, o estoque será diretamente baixado pelo sistema.



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA



Agora é necessário configurar as etapas do processo de requisição de matéria-prima. Para isso, clique em **Próximo**.

A primeira delas é a **Seleção de estoque**, onde deve ser decidida a **Forma de criação** (automática ou manual).

No caso de ser **automática**, você precisa selecionar o **Modo de atendimento**, ou seja, a forma como o sistema vai reservar o estoque (automático, manual ou mobile).

IMPORTANTE!

Ao selecionar a forma de baixa de estoque Manual será necessário realizar a finalização da baixa de estoque manualmente no sistema. Selecionar a opção Automática significa que, após a separação e conferência da mercadoria, o estoque será diretamente baixado pelo sistema.



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA



WMS ONLINE

Início Configurator Fluxo de processos Novo fluxo de processo

Novo fluxo de processo

Cancelar Anterior Finalizar

Etapas da requisição de matéria prima

Configure as etapas do seu processo de requisição de matéria prima

Seleção de estoque

Forma de criação

Automática Manual

Modo atendimento

Automático Manual Mobile

Separação de estoque Incluir etapa de separação

Forma de criação

Automática Manual

Forma de execução

Mapa Movimento

Central de conteúdo

Ainda existe a etapa de **Separação de estoque**, que pode ser habilitada ou desabilitada.

Quando **habilitada**, é necessário configurar sua forma de criação (automática ou manual) e a forma de execução (mapa ou movimento).

IMPORTANTE!

A forma de execução por Mapa faz o agrupamento dos movimentos repetidos, ou seja, produtos do mesmo endereço serão agrupados. Já a seleção por Movimento executa a atividade com seleção mobile por cada um dos movimentos.

WMS ONLINE

Início Configurator Fluxo de processos Novo fluxo de processo

Novo fluxo de processo

Cancelar Anterior Finalizar

Etapas da requisição de matéria prima

Configure as etapas do seu processo de requisição de matéria prima

Separação de estoque Incluir etapa de separação

Forma de criação

Automática Manual

Forma de execução

Mapa Movimento

Central de conteúdo



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA



Conclua o processo clicando no botão **Finalizar** e pronto!

Seu fluxo de requisição de matéria-prima foi gerado com sucesso e será exibido na página inicial dos fluxos já cadastrados.

IMPORTANTE!

Não é possível ter dois processos de requisição de matéria-prima ativos! Ao criar e ativar um novo, o processo de requisição anterior será automaticamente desativado.