



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – COMO FUNCIONA O CONTROLE DE ESTOQUE COM ATRIBUTOS



01. VISÃO GERAL

Para entender mais sobre a movimentação e a geração dos saldos com atributos na consulta de estoque, é necessário conhecer o processo de entrada de estoque.

- Depois de realizar o cadastro de atributo de estoque e relacioná-lo ao produto, acesse o aplicativo WMS SaaS e efetue o **login**.
- Em seguida, selecione o card **Entrada e saída de estoque**.





TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – COMO FUNCIONA O CONTROLE DE ESTOQUE COM ATRIBUTOS



- Selecione também o movimento de Entrada.



- Leia o código do Unitizador correspondente ao processo de entrada de estoque.





TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – COMO FUNCIONA O CONTROLE DE ESTOQUE COM ATRIBUTOS



- E informe o código **SKU** do produto.

← Entrada estoque

Leia o código do SKU para entrada de estoque

Unitizador
280820241119

SKU
leia o código

Endereço: R 3 ; C 1 ; A 2

- Dentre as opções da tela, selecione o **Tipo de estoque** do material de entrada.



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – COMO FUNCIONA O CONTROLE DE ESTOQUE COM ATRIBUTOS



← Entrada estoque

Escolha um tipo de estoque para entrada de estoque

Unitizador SKU
280820241119 1 - Unitário
Produto
pserie - Produto Série

Tipo de estoque

- Exportação
- Vendas
- Marketing/Feiras
- Entrada Produção

CONFIRMAR

Endereço: R 3 : C 1 : A 2

- Informe também a **Quantidade de SKU** correspondente à entrada.
- Você ainda pode delimitar se a mercadoria contém **avarias**.

← Entrada estoque

Informe a quantidade de SKUs para entrada de estoque

Unitizador SKU
280820241119 1 - Unitário
Produto
pserie - Produto Série

Quantidade de SKU
10

Tipo de estoque: Avaria

Vendas

Endereço: R 3 : C 1 : A 2



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – COMO FUNCIONA O CONTROLE DE ESTOQUE COM ATRIBUTOS



- Agora chegou a hora de informar os **números de séries** dos produtos, como na tela abaixo, sendo que, para cada entrada é necessário incluir o **número de série** correspondente à unidade de produto.

← Saída de estoque

Informe o atributo N° Série

Unitizador	SKU
280820241119	1 - Unitário

Produto
pserie - Produto Série

N° Série (1 de 2)

7

Endereço: R 3 ; C 1 ; A 2

- Depois de realizar a entrada de estoque pelo aplicativo, você pode localizar as informações dos atributos correspondentes ao produto incluído na **Consulta de estoque**.
- Para isso, basta acessar a aba lateral correspondente e encontrar o produto desejado.
- Clique no **nome do produto** para checar as informações de códigos e saldo físico, reservado e disponível.

TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – COMO FUNCIONA O CONTROLE DE ESTOQUE COM ATRIBUTOS



Código do produto	Código externo do produto	Produto	Saldo físico	Saldo reservado	Saldo disponível
psérie		Produto Série	8	0	8

- A **seta lateral** indicada na imagem abaixo dá acesso à tabela de **Análíticos**.

Código do produto	Código externo do produto	Produto	Saldo físico	Saldo reservado	Saldo disponível
psérie		Produto Série	8	0	8

- Ao clicar nela, você encontrará a coluna de **Atributos** rolando da esquerda para a direita até o fim da tabela.



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – COMO FUNCIONA O CONTROLE DE ESTOQUE COM ATRIBUTOS



WMS

Home Consulta de estoque

Consulta de estoque

Exibindo valores por unidade [Alterar para SKU](#)

Arraste a coluna até aqui para agrupar

Unidade	Depósito	Endereço	Função	Tipo de estrutura	Código do produto	Produto	
***	HNDLL Dist	003	Rua 3 ; Coluna 1 ; Andar 2	Armazenagem	Porta paleta	pserie	Produto S

1 - 1 DE 1 RESULTADOS

Carregar mais 10 resultados

EXIBIR 10 RESULTADOS POR PÁGINA

Central de conteúdo

- Clique no **ícone** indicado na imagem abaixo.

WMS

Home Consulta de estoque

Consulta de estoque

Exibindo valores por unidade [Alterar para SKU](#)

Arraste a coluna até aqui para agrupar

estoque	Saldo físico	Saldo reservado	Saldo disponível	Bloqueado movimenta...	Selo	Atributos
	8	0	8	0		

1 - 1 DE 1 RESULTADOS

Carregar mais 10 resultados

EXIBIR 10 RESULTADOS POR PÁGINA

Central de conteúdo

- A janela lateral contém as informações sobre o atributo de estoque relacionado ao produto.
- Neste caso, a lista exibe os **números de série** correspondentes a cada produto cadastrado no SKU.



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – COMO FUNCIONA O CONTROLE DE ESTOQUE COM ATRIBUTOS



The screenshot displays the 'Consulta de estoque' (Inventory Query) interface. The main window shows a table with columns for 'estoque', 'Saldo físico', 'Saldo reservado', and 'Saldo dispon'. A modal window titled 'Atributos de estoque' is open, showing a dropdown menu for 'Saldo: B' with options 1.0000, 10.0000, 2.0000, 3.0000, and 4.0000. The modal also includes fields for 'Produto: pserie - Produto Série' and 'SKU: Unitário'.

- Essas informações são muito importantes para que sejam realizadas as etapas de recebimento e expedição com atributos de estoque.
- O **número de série** será solicitado nas fases de **conferência** e **separação**, processos imprescindíveis no gerenciamento do armazém.
- Na parte de **Saída de estoque**, também realizada pelo aplicativo, é possível observar da mesma forma no desktop os produtos liberados no Sistema.
- Ao invés de selecionar **Entrada**, desta vez selecione **Saída**.
- Em seguida, você vai repetir a inclusão de informações do processo de entrada (Unitizador, SKU, Quantidade de SKU e Número de série) para a quantidade de mercadoria que sairá do estoque.
- Pode ser que, por exemplo, dentre 5 produtos, apenas 2 estejam saindo do estoque. Nesse caso, basta que você informe apenas o número **2** na **Quantidade de SKU** e informe somente os números de série correspondentes a eles.



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – COMO FUNCIONA O CONTROLE DE ESTOQUE COM ATRIBUTOS



- Ao finalizar o processo de saída, a quantidade de saldo mudará no Sistema.
- Se antes o saldo era de 10, agora existem menos 2 produtos, então o saldo atualizado é de 8.
- Para revisar todas as movimentações realizadas quanto à entrada e saída de mercadorias, clique nos **3 pontinhos** no lado esquerdo da tabela de **Consulta de estoque**.
- Selecione a opção **Movimentação de estoque** e, assim, será possível conhecer em detalhes as mudanças realizadas desde a criação do produto.



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – COMO FUNCIONA O CONTROLE DE ESTOQUE COM ATRIBUTOS



The screenshot displays the 'Consulta de estoque' (Inventory Consultation) screen in the WMS system. The main interface is in a dark theme. On the left, there is a sidebar with navigation icons and a search bar. The main content area shows a table with columns for 'Unidade', 'Depósito', and 'Endereço'. A table with 1 row is visible, showing 'HNDLL Dist' as the unit, '003' as the warehouse, and 'Rua 3, Coluna 1, Andar 2' as the location. Below the table, it indicates '1 DE 1 RESULTADOS'. A modal window titled 'Movimentação do estoque' (Inventory Movement) is open on the right, showing details for a specific movement. It includes fields for 'LOCALIZAÇÃO' (Unit: HNDLL Dist, Warehouse: 003, Address: Rua 3, Coluna 1, Andar 2), 'PRODUTO' (Product: Produto Série, SKU: Unitário), and 'ESTOQUE' (Inventory: Unitizador: 2808202411119, Condition: Não avançado, Type: Vendas, Status: Liberado). The movement history shows two entries: a 'Saída' (Output) of 2 units on 20/08/2024 at 11:22:10, and an 'Entrada' (Input) of 10 units on 20/08/2024 at 11:20:23, both at the same location.

Unidade	Depósito	Endereço
HNDLL Dist	003	Rua 3, Coluna 1, Andar 2

1 DE 1 RESULTADOS

Movimentação do estoque

LOCALIZAÇÃO

Unidade: HNDLL Dist Depósito: 003
Endereço: Rua 3, Coluna 1, Andar 2 Tipo de estrutura: Porta palete

PRODUTO

Produto: Produto Série
SKU: Unitário

ESTOQUE

Unitizador: 2808202411119 Tipo de estoque: Vendas
Condição: Não avançado Situação: Liberado

20/08/2024 11:22:10

Saída

Quantidade: 2
Depósito: 003
Endereço: Rua 3, Coluna 1, Andar 2

20/08/2024 11:20:23

Entrada

Quantidade: 10
Depósito: 003
Endereço: Rua 3, Coluna 1, Andar 2