



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – ATRIB - COMO FUNCIONA A SEPARAÇÃO COM ATRIBUTOS DE ESTOQUE




01. VISÃO GERAL

O processo de expedição com atributos de estoque envolve a seleção automática dos itens que possuem controle de atributos.

Ao acessar as **Configurações** da expedição, na etapa de **Conferência** existe a possibilidade de incluir em determinado material os atributos solicitados na etapa.

Antes, esses atributos não poderiam controlar o estoque. Agora, com a nova funcionalidade, materiais que possuem o controle de atributo ativo passam a controlar o estoque tanto no recebimento, quanto na expedição.



- Vamos começar acessando o aplicativo WMS SaaS. Para isso, selecione o card **Separação**.



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – ATRIB - COMO FUNCIONA A SEPARAÇÃO COM ATRIBUTOS DE ESTOQUE



- Em seguida, selecione o **produto**, confira o **endereço** e pressione **Separar**.





TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – ATRIB - COMO FUNCIONA A SEPARAÇÃO COM ATRIBUTOS DE ESTOQUE



- E leia o código do **Unitizador** correspondente.



- Depois, leia o código do **SKU**.



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – ATRIB - COMO FUNCIONA A SEPARAÇÃO COM ATRIBUTOS DE ESTOQUE



← Separação

Informe o código do SKU Caixa do produto Iphone 14 pro max

SKU
leia o código

Ver detalhes

- E informe a **quantidade de SKU** correspondente.

← Separação

Separe a quantidade solicitada de 100 SKUs.
Informe a quantidade separada de SKUs.

Quantidade de SKU
Informe o valor

Ver detalhes

- Na tela seguinte, você deve informar o atributo que foi atribuído ao produto (nesse caso, os **números de série**).
- É necessário informar cada número de série correspondente aos produtos do processo e, principalmente, na posição selecionada pelo Sistema.



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – ATRIB - COMO FUNCIONA A SEPARAÇÃO COM ATRIBUTOS DE ESTOQUE



← Atributos de estoque

Informe o atributo de estoque

Série (1 de 2)

Informe o valor 

Ver detalhes 

← Atributos de estoque

Informe o atributo de estoque

Série (2 de 2)

Informe o valor 

Ver detalhes 

- Leia também o código do **Endereço de destino**.



TOTVS WMS SAAS – ATRIBUTOS DE ESTOQUE – ATRIB - COMO FUNCIONA A SEPARAÇÃO COM ATRIBUTOS DE ESTOQUE



- E assim a **Separação** foi concluída!



- Após o envio para o endereço destino, o Sistema atualizará o documento para o *status* **Aguardando conferência**.
- Acesse o Artigo [5. Atrib - Como funciona a conferência de expedição com atributos de estoque](https://tdn.totvs.com/x/gyPhMw) (<https://tdn.totvs.com/x/gyPhMw>), para obter informações detalhadas sobre a etapa de conferência de expedição com atributo de estoque.