



Criação do Parâmetro MV_EIC0036

Produto	:	Microsiga Protheus – Easy Import Control – P11			
Chamado	:	THZR50	Data da publicação	:	05/03/14
Países	:	Todos	Bancos de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UI102975**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuado ajuste na rotina de **Desembaraço (EICDI502)**, que consiste na criação do parâmetro **MV_EIC0036**, responsável por definir se o sistema verificará a referência do despachante informada no processo, de modo a não permitir que se utilize a mesma referência do despachante em mais de um processo de desembaraço.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas **AVUPDATE01.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **AVGERAL.PRW**, **EICDI500.PRW** e **UI102975.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UI102975**.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UI102975** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXS (**\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client**, digite **U_UI102975** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 21/10/2013.

2. Clique em **OK** para continuar.



3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação ou Alteração de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_EIC0036
Tipo	L
Descrição	Define se irá verificar a ref. Despachante em outro processo.
Valor Padrão	.F.

Procedimentos para Utilização

Pré-requisitos:

- Estar com o parâmetro MV_EIC0036 = T.
- Possuir dois desembaraços, um com o campo **Ref. Despachante (W6_REF_DES)** preenchido e o outro com o campo vazio.

Sequência 001:

1. No módulo **Easy Import Control (SIGAIC)**, acesse o menu **Atualizações/Desembaraço/Manutenção (EICDI502)**;



2. Selecione o processo que está com o campo **Ref. Despachante (W6_REF_DES)** vazio e clique em **Alterar**;
3. Preencha o campo **Ref. Despachante (W6_REF_DES)** com o mesmo conteúdo do processo incluso anteriormente;
4. Clique em **Confirmar** para gravar o processo;
5. Será apresentada uma mensagem informando que a referência do despachante já foi utilizada em outro processo;
6. Clique em **OK**;
7. Preencha o campo **Ref. Despachante (W6_REF_DES)** com um conteúdo diferente do que já está cadastrado;
8. Clique em **Confirmar** para gravar o processo;
9. O processo será salvo corretamente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SW6 – Capa da Declaração de Importação.
Funções Envolvidas	EICDI502 – Manutenção de Desembaraço.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux.