



**Manual de Configuração
Mensagem de Mora em Valor e Percentual
em Bloqueto Bancário**

04/2016

Sumário

1.	Visão Geral da Solução	3
1.1.	Pré-requisito.....	3
2.	Como Utilizar esta Solução.....	3
2.1.	Configurações Necessárias	3
2.1.1.	Eventos automáticos.....	3
2.1.2.	Instruções	6
2.1.3.	Personalização Eventos	9
3.	Exemplo de solução aplicada:	10

1. Visão Geral da Solução

Funcionalidade da ferramenta Credimaster que tem por objetivo principal permitir o usuário final representar condições de cobrança de encargos em bloqueto bancários. O cliente poderá optar pela demonstração de valores de mora em valores reais ou em valores percentuais.

1.1. Pré-requisito

Realizar configurações descritas neste manual.

Identificar a necessidade de utilização da instrução de Mora:

A instrução MORAVAL deverá ser utilizada, quando se deseja informar um valor fixo de MORA para uma determinada parcela ou seja o cálculo será realizado sempre de forma linear e não será considerado correção monetária.

A instrução MORATIT deverá ser utilizada, quando se deseja informar um % de MORA a ser cobrado para uma determinada parcela. O cálculo do valor de mora será calculado utilizando as configurações do critério de cálculo da MORA, alterando apenas o % de acordo com a instrução inserida ao título.

É importante destacar que as configurações do critério de cálculo de Mora do SPREAD não será mais considerado para o cálculo da nova mora.

2. Como Utilizar esta Solução

Após realizar as configurações descritas neste manual, o usuário responsável pela configuração deverá saber que:


- Caso o usuário opte em utilizar a nova configuração em títulos já ativos, deverá realiza-lo mediante vinculação de Instrução de Cobrança;
- Caso o usuário opte em utilizar o novo critério de mora em uma nova modalidade ou em modalidade já ativa, deverá realiza-lo através do respectivo módulo, através do botão Instruções. Vale ressaltar que títulos já ativos na base não são impactados pela configuração da modalidade, sendo necessário obrigatoriamente o passo descrito no item "a".

ATENÇÃO: ao vincular uma instrução de mora a um título, obrigatoriamente, será necessário a vinculação de uma instrução de multa ao mesmo documento.


2.1. Configurações Necessárias

2.1.1. Eventos automáticos


Acessar a ferramenta Credimaster;





Definir abrangência;



Acesse o menu Ferramentas >> Configuração >> Configuração Avançada;




Acessar a aba Eventos Automáticos e selecione o Tipo de Evento "Eventos Instruções";



- Verifique se as siglas MORATIT e MORAVAL estão devidamente cadastradas. Caso negativo, cadastre-as;
- Após cadastrá-las, clique sobre o botão **Cancelar**. O botão Cancelar... tem objetivo de cancelar determinada instrução quando esta tornar-se ativa. Exemplo: atualmente um determinado título apresenta valor de mora descrito em um determinado bloqueto. Caso o usuário opte em torna-lo percentual, deverá vincular uma nova instrução de cobrança do referido título, anulando a instrução de mora valor anteriormente visualizada.


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

- Verifique se a sigla MULTA está devidamente configurada para o correto funcionamento do sistema.




2.1.2. Instruções


Acessar a ferramenta Credimaster;



Definir abrangência;




Acesse o menu Ferramentas >> Configuração >> Configuração Básica;




Selecione clique sobre a guia Instruções;

Configuração da Instrução de Mora em valores reais (R\$):




* A configuração do Texto da Instrução é de livre escolha do usuário. O exemplo acima é meramente ilustrativo.

Configuração da Instrução de Mora em taxa percentual (%):



* A configuração do Texto da Instrução é de livre escolha do usuário. O exemplo acima é meramente ilustrativo.

Configuração de Mora em percentual:




* A configuração do Texto da Instrução é de livre escolha do usuário. O exemplo acima é meramente ilustrativo.


2.1.3. Personalização Eventos

Objetivo: Vinculação dos Eventos Automáticos configurados e as novas Instruções.


Acessar a ferramenta Credimaster;



Definir abrangência;




Acesse o menu Ferramentas >> Configuração >> Configuração Avançada;





ATENÇÃO: Observe que as Siglas configuradas em eventos automáticos estão diretamente relacionadas às instruções criadas anteriormente.

3. Exemplo de solução aplicada:


- I. Verificar a existência de instruções de um determinado título (ex.: 145666905). Para isso, o usuário deverá acessar a Ferramenta Credimaster, menu Ferramentas > Consultar ... > Título.



II. Busque o título desejado. Após, clique sobre o botão Instruções.



III. Após certificar-se que não há instruções de mora e multa já vinculados ao título, realize a simulação cálculo de liquidação quando o título estiver com 1 dia de atraso. Para isso acesse clique na aba Cálculo de Liquidação e simule a baixa da referida parcela em uma determinada data.




VALIDAÇÃO CÁLCULO LIQUIDAÇÃO

MULTA: $314,00 * 2\% = 6,28$

MORA: $(6\%/30) * 2 * 314,00 = 1,26$

TOTAL: $314,00 + 6,28 + 1,26 = 321,54$

- IV. Realize a vinculação de uma instrução ao título acima, através do menu Documentos > Movimentação na ferramenta Credimaster.





Manual de Configuração - Mensagem de Mora em Valor e Percentual em Bloqueto Bancário





Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©







- V. Realize a efetivação dos lotes de Instruções (Menu Documentos > Processamento > Aba Movimento). Ressaltamos que ao vincular uma instrução de Mora a determinado título, o usuário também deverá vincular uma instrução de Multa ao mesmo.




VI. Verifique se a instrução efetivada está vinculada ao título:





VII. Simule o cálculo de liquidação novamente e verifique se a instrução já está sensibilizando os valores apresentados.




VALIDAÇÃO CÁLCULO LIQUIDAÇÃO

MULTA: $314,00 * 5\% = 15,70$


MORA: $(10\%/30)*2*314,00 = 2,09$


TOTAL: $314,00 + 15,70 + 2,09 = 331,79$

VIII. Extraia o bloqueto bancário do título cuja instrução de mora e multa fora vinculada.



IX. Informe o filtro contendo os dados do título desejado. No campo MORA, da janela Seleção de Relatório, selecione a opção **Somente Instrução de Mora**.





X. Após definição do filtro, clique sobre o botão OK e realize a extração do relatório através do botão Visualizar.

