

Mensagem de erro: Cannot create file "C:\Windows\system32\RBuilder.ini". Access is denied. PADRONIZADO

Created by Renan Santos Vigioni, last modified by Michele Souza agora há pouco

✔ Esta documentação aplica-se às versões 23 e 26 do WinThor, as quais a PC Sistemas oferece suporte. Saiba como atualizar o WinThor [clicando aqui](#).



## Mensagem de erro: Cannot create file "C:\Windows\system32\RBuilder.ini". Access is denied.

<b>Produto:</b>	Rotina 4116 - Digitar Pedido de Venda
<b>Versões:</b>	23 e 26
<b>Ocorrência:</b>	Mensagem de erro: Cannot create file "C:\Windows\system32\RB
<b>Passo a passo:</b>	Ao se deparar com a mensagem abaixo ao emitir um orçamento usuário.
<b>Observações:</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>Padronizado</b></p> <p style="text-align: right;">Publicar </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Rascunho</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Aprovado</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Padronizado</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Publicar</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Publicado</p> </div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>Emitir orçamento de venda.</b></p> <p style="text-align: center;">WinThor - PC Sistemas</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Filial</p> <p>Cliente</p> <p>Emiteinte</p> <p>Orçamento</p> </div> <div> <p>Ordemação (F6)</p> <p>Tipo Venda</p> <p>Data emissão</p> <p>Carregamento</p> </div> <div> <p>Opções (F6)</p> <p>Modelo da impr</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">4116 - Venda</p> <p style="text-align: center;">Cannot create file "C:\Windows\system32\RBuilder.ini". Access is denied</p> <p style="text-align: right;">OK</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <p>Bobina</p> <p>Laser/Jato de Tinta</p> <p>Cotação</p> <p>Layout (PCDOC)</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>Emitir</p> <p>Fechar</p> </div> </div> <p>Para resolver, realize os seguintes procedimentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acesse a pasta <b>C:\Windows\system32</b> e localize o arquivo <b>RBuilder.ini</b>;</li> <li>2) Clique com o botão direito do mouse no arquivo e acesse a opção <b>Propriedades</b>,</li> <li>3) Localize a aba <b>Segurança</b> e libere permissão de acesso para os usuários no arquivo.</li> </ol>

Like Seja o primeiro a gostar disto