

Criação do parâmetro MV_EIC0025

Produto	:	Microsiga Protheus® <i>Easy Import Control</i> V10			
Chamado/Requisito	:	TGVPVV	Data da publicação	:	13/03/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITGVPVV**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementado o tratamento de seleção dos tipos de NFEs na rotina **Receb. Importação (EICDI154)**, que contempla as despesas de variação cambial pela configuração do parâmetro **MV_EIC0025**.

Posições: Complementar, Única, Custo e Transferência, sendo que, para habilitar as opções citadas deve-se informar **S** para SIM e **N** para Não. Exemplo: Habilitar nota complementar: SNNN.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **EICDI500.PRW**, **EICDI154.PRW**, **EICDI554.PRW** e **UITGVPVV.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UITGVPVV**.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UITGVPVV** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U_UTGVPVV** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **12/03/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_EIC0025
Tipo	Caracter
Descrição	Seleção dos tipos de NFEs que contemplarão as despesas de variação cambial. Posições: Complementar, Única, Custo e Transferência.
Valor Padrão	NNSN

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos

- Configure o conteúdo do parâmetro **MV_EIC0025** com **NSNN**
- Configure o conteúdo do parâmetro **MV_CAMBAUT** com **SNN**.
- Configure o conteúdo do parâmetro **MV_DT_VAR** com **W6_DTREG_D**.
- Configure o conteúdo do parâmetro **MV_NF_AUTO** com **S**.
- Cadastre cotação da moeda para dois dias com valores diferentes.
- Cadastre um desembaraço com a *Invoice* com taxa menor do que a do processo.
- O sistema gera a despesa 701 referente à variação cambial na despesas do desembaraço.

Sequencia 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse: **Atualizações/Desembaraço/Receb.Importação (EICDI154)**.
2. Clique em **Única**.
3. Clique em **Itens**.

4. Clique em **Gera NFE**.
5. Selecione a serie da NF e clique em **Ok**.
6. Clique em **Ok**.
7. Clique em **Sair**.
8. Clique em **Sair**.
9. O registro é exibido em tela.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Funções Envolvidas	EICDI154 – Recebimento de Importação
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. * Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. * Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. *