



## Criação do Parâmetro MV\_EICNUMT

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus, Easy Import Control, Versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TIDGIA</b>	<b>Data da publicação</b>	:	07/01/14
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **! Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UI104828**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criação do parâmetro **MV\_EICNUMT** para a geração de Títulos a Pagar no **Financeiro (SIGAFIN)** para que seja possível controlar se a numeração a ser utilizada será pelo campo das tabelas de Comex ou pelo campo **No. Título (E2\_NUM)**.

Para que a numeração seja pelo campo das tabelas de Comércio Exterior, o conteúdo deve ser **1**.

Para que a numeração seja pelo campo **No. Título (E2\_NUM)**, o conteúdo deve ser **2**.

## Procedimento para Implementação

Aplicar a atualização dos programas **AVGERAL.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **EICFI400.PRW**, **AVFLUXO.PRW**, **UI104828.PRW**.

Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UI104828**.

### **! Importante**

- Antes de executar o compatibilizador **UI104828** é imprescindível:
- Realizar o *backup* da base de dados do produto na qual será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

## **Atenção**

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client**, digite **UI104828** no campo **Programa Inicial**.

## **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **25/11/13**.

2. Clique em **OK** para continuar.



3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	MV_EICNUMT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Controla se a numeração de títulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2).
<b>Valor Padrão</b>	2

## Procedimentos para Configuração

### CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure os parâmetros a seguir:

<b>Itens/Pastas</b>	<b>Descrição</b>
<b>Nome</b>	MV_EASYFIN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	S
<b>Descrição</b>	Define se o Easy Import Control é integrado com o Financeiro.



## Procedimentos para Utilização

### Pré-Requisitos:

- Possuir o parâmetro **MV\_EICNUMT** com o conteúdo **1**.
- Possuir um processo de importação na fase de Embarque, sem *invoice* vinculada.

### Sequência 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/Desembaraço/Manutenção (EICDI502)**.
2. Selecione o processo e clique em **Alterar**.
3. Em **Ações Relacionadas** clique em **Invoices**.
4. Clique em **Incluir**.
5. Informe os dados da capa e clique em **Confirmar**.
6. Marque os itens e clique em **Ok**.
7. Confira os dados e clique em **Confirmar**.
8. Clique em **Confirmar**.
9. Confirme a gravação clicando em **Sim**.
10. O registro é exibido em tela.

### Sequência 002:

1. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050)**.
2. Note que os títulos foram gerados corretamente.

## Informações Técnicas

<b>Funções Envolvidas</b>	AVFLUXO – Funções Genéricas de Integração EIC X FIN EICFI400 – Geração de Títulos a Pagar EICDI502 – Manutenção de Desembaraço FINA050 – Contas a Pagar
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux