



## Alteração nos Campos de Contas da Tabela EC6

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus – Easy Financing – P11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TIEJEY</b>	<b>Data da publicação</b>	:	04/03/14
<b>País</b>	:	Brasil	<b>Bancos de Dados</b>	:	Todos

### **!** Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UFTIEJEY**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foram efetuadas alteração nos campos **Cta. Débito (EC6\_CTA\_DB)**, **Cta. Crédito (EC6\_CTA\_CR)**, **C. Estorno DB (EC6\_CCRESST)** e **C. Estorno CR (EC6\_CDBEST)** existentes na rotina **Eventos Contábeis (ECO002)** para que ambos tenham a mesma estrutura do campo **Cta. Crédito (CT5\_CREDIT)** referente à tabela **Lançamento Padrão (CT5)**, ao pressionar F3 nos campos, deve ser apresentada a consulta padrão **CT1 – Plano de Contas**.

## Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas **AVGERAL.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **ECOCAD00.PRW** e **UFTIEJEY.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UFTIEJEY**.

### **!** Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o **UFTIEJEY** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

## **Atenção**

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client**, digite **U\_UFTIEJEY** no campo **Programa Inicial**.

## **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 02/01/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.



3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do Compatibilizador

### 1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela EC6 – Contas:

<b>Campo</b>	EC6_CDBEST
<b>Tamanho</b>	20
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .Or. Ctb080Form()
<b>Consulta Padrão</b>	CT1

<b>Campo</b>	EC6_CCREST
<b>Tamanho</b>	20
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .Or. Ctb080Form()
<b>Consulta Padrão</b>	CT1

<b>Campo</b>	EC6_CTA_CR
<b>Tamanho</b>	20
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .Or. Ctb080Form()



Consulta Padrão	CT1
Campo	EC6_CTA_DB
Tamanho	20
Val. Sistema	Vazio() .Or. Ctb080Form()
Consulta Padrão	CT1

### Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

## Procedimentos para Utilização

### Pré-requisitos

- Possuir cadastros de planos de contas no módulo **Contabilidade Gerencial (SIGACTB)**.

### Sequência:

1. No **Easy Financing (SIGAEFF)**, acesse **Atualizações/Cadastros/Eventos Contábeis (ECO002)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Selecione a terceira pasta **Contábil** note que os campos **Cta. Débito (EC6\_CTA\_DB)**, **Cta. Crédito (EC6\_CTA\_CR)**, **C. Estorno DB (EC6\_CCRES)** e **C. Estorno CR (EC6\_CDBEST)** possuem a consulta padrão **CT1 – Plano de Contas**.
4. Note que o tamanho do campo foi alterado corretamente e realizada a inclusão da validação ele.
5. Informe os demais dados do cadastro do evento contábil e clique em **Confirmar**.

## Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	EC6 – Contas.
Funções Envolvidas	ECO002 – Contas Contábeis.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux