



Parâmetro MV_PTONSEM – Habilita semáforo PTU Online

Produto	:	Microsiga Protheus Plano de Saúde Versão 11			
Chamado	:	THZOT2	Data da publicação	:	27/01/14
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos relacionais

Implementada melhoria com a criação do parâmetro **MV_PTONSEM**, para definir se o sistema utilizará o controle de semáforo (**plspturun.smf**) ao solicitar uma transação **PTU Online**.

! Importante

- Caso o parâmetro não esteja cadastrado, o sistema adota como padrão a utilização do semáforo.
- O parâmetro **MV_PTONSEM** trabalha em conjunto com o **MV_PLSMDSF**. Caso o último esteja desativado, mesmo definindo a utilização do semáforo no parâmetro **MV_PTONSEM**, o semáforo não será utilizado.

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_PTONSEM
Tipo	Caracter
Cont. Por.	1
Descrição	Define se o sistema utilizará o semáforo (plspturun.smf) ao realizar uma solicitação PTU Online. 0=Não utiliza / 1=Utiliza

Procedimentos para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Atendimento/Liberação (PLSA094B)**.
2. Clique no botão **Incluir**.
3. Preencha a guia com um atendimento de intercâmbio. Ao clicar no Globo de Comunicação PTU, o sistema consulta o parâmetro **MV_PTONSEM** para definir se o semáforo será utilizado.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	BEA – Complementos Movimentações BE4 – Internações
Funções Envolvidas	Liberção – PLSA094B Autorização – PLSA094A Internação – PLSA092
Sistemas Operacionais	Windows/Linux