

Parâmetro MV_LJDAVEC

Produto	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11	Data da publicação	:	05/12/12
Chamado	:	TGFSMG	Banco(s) de Dados	:	Todos
País(es)	:	Brasil			

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLOJ38** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criado parâmetro **MV_LJDAVEC** que determina se a impressão de DAV da rotina de **Venda Assistida (LOJA701)** no ambiente da Retaguarda PAF-ECF será efetuada por impressora comum ou por ECF.

Importante

Para viabilizar esta melhoria, é necessário que já tenha aplicado a atualização referente à **Configuração do PAF-ECF com o Processo SIGALOJA Off-Line**.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDLOJ38** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado **UPDLOJ38** (diretório **PROTHEUS_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDLOJ38** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 04/12/12.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Selecione o compatibilizador **U_UPDLOJ38**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

- Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

- Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_LJDAVEC
Tipo	Lógico
Descrição	Determina a impressão de DAV no ECF
Valor Padrão	.F.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisito

Informe os parâmetros de configuração conforme orientação a seguir:

Parâmetro	Conteúdo
MV_LJDAVEC	.T. – Imprime DAV no ECF / .F. – Imprime DAV na impressora comum
MV_LJPRVEN	.F. – Não utiliza pré-venda.

- No módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse na **Retaguarda PAF-ECF**.
- Em **Venda Assistida(LOJA701)**, clique **Atendimento**, preencha os dados da venda e salve-a com um orçamento [**F4**].
- Retorne para a tela de **Atendimento** e o selecione a opção **DAV**.
- Verifique a impressão da DAV de acordo com a configuração do parâmetro.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SL1 – Cabeçalho do Orçamento SL2 – Itens do Orçamento SL4 – Condição de pagamento da venda
Funções Envolvidas	LOJA701 – Venda Assistida
Sistemas Operacionais	Windows®