



Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais	1
2. Rotina 520 – Cadastrar Rota	2
3. Rotina 521 – Cadastrar Veículos.....	6
4. Rotina 572 – Cadastrar Praça	8
5. Rotina 929 – Cadastrar Motorista	10
6. Rotina 965 – Cadastrar Localização de Veículos	13
7. Rotina 970 – Cadastrar Dados Fornecedor de Frete.....	15
8. Rotina 971 – Cadastrar Frete	16
9. Rotina 974 – Cadastro de Metas de Produtividade.....	17
10. Rotina 982 – Cadastro de Figura de Frete.....	19
11. Rotina 983 – Cadastro de Fórmulas de Frete.....	22

Apresentação

Este tutorial tem como objetivo apresentar ao usuário todas as rotinas de cadastros do módulo de expedição, bem como para quem servem e como utilizá-las.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
10/01/2019	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de utilizar os processos de cadastro do módulo de expedição, atualize as rotinas abaixo para a versão 28.7 ou superior:



- 520 – Cadastrar Rota
 - 521 – Cadastrar Veículos
 - 572 – Cadastrar Praça
 - 929 - Cadastrar Motorista
 - 965 - Cadastrar Localização de Veículo
 - 970 - Cadastrar Dados Fornecedor de Frete
 - 971 - Cadastrar Frete
 - 974 - Cadastro de Metas de Produtividade
 - 982 - Cadastro de Figura de Frete
 - 983 - Cadastro de Fórmulas de Frete
-
- Na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, a partir da versão 28.07, pesquise as seguintes rotinas e marque as permissões:
 - Rotina **520 – Cadastrar Rota**
 - Acesso a Cadastrar o % de Comissão Motorista;
 - Permitir Criar/Editar Layout de Relatório;
 - Permitir incluir rota;
 - Permitir alterar rota;
 - Rotina **521 – Cadastrar Veículos**
 - Permite Incluir Veículo;
 - Rotina **929 – Cadastrar Motorista**
 - Permite Incluir Motorista;
 - Rotina **982 – Cadastro de Figura de Frete**
 - Permite Inserir um Novo Registro;
 - Rotina **983 – Cadastro de Fórmulas de Frete**
 - Permite Inserir um Novo Registro;

2. Rotina 520 – Cadastrar Rota

Esta rotina tem como objetivo cadastrar as rotas de entrega das mercadorias, que posteriormente serão vinculadas as praças, formando a seqüência de entrega. É possível registrar os dias de entrega e de montagem da rota, valores e comissões que serão repassados ao motorista que irá realizar a rota e valores de frete.

2.1 Na rotina 520, clique o botão Incluir;

2.2 Informe o Percentual de Ajuda de Custo ao Motorista, informe o Valor de Ajuda de Custo ao Motorista e os Dias de Entrega;



520 - Cadastrar Rota
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << Contrair + Expandir >>

Seções:

- Cadastro
- Comissão por percentual
- Comissão por valor
- Dias de Montagem
- Numeradores TV 14
- Para operador logístico emissor de

Localizar campo (Ctrl+F)

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Informação >>

Nome campo: DIASENTREGA

Tipo: NUMBER Tamanho: (3,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Não Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento

Valor default: Multi-Edição: Não

Ajuda: Deverão ser informados os dias de entrega da rota. Esses dias serão somados a data de emissão do pedido para gerar a data de entrega do pedido que possui

Legenda
* Campo obrigatório: banco de dados
** Campo obrigatório: definido manual

Salvar Cancelar

520 - Cadastrar Rota Configuração do dicionário: Padrão Versão do dicionário de dados: 2701129

Cadastro	
Percentual de ajuda de custo ao motorista	50,00
Valor de ajuda de custo ao motorista	400,00
Dias de Entrega	5
Código *	
Descrição **	
Rastreada	Não(N)
Tipo de comissão	
Prazo estipulado	
Km	
Nº de diária	
Valor da diária	
Sequência de entrega	
Valor mínimo de carregamento	
Código da rota principal	...
Comissão por percentual	
% Comissão do motorista	
% Comissão do motorista 2	
% Comissão do motorista 3	
Comissão por valor	
Valor da comissão	

2.3 Informe o Código e a Descrição, e informe se a rota é Rastreada ou se ela não é rastreada;

520 - Cadastrar Rota
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << Contrair + Expandir >>

Seções:

- Cadastro
- Comissão por percentual
- Comissão por valor
- Dias de Montagem
- Numeradores TV 14
- Para operador logístico emissor de

Localizar campo (Ctrl+F)

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Informação >>

Nome campo: RASTREADA

Tipo: VARCHAR2 Tamanho: (1,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Não Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento

Valor default: Multi-Edição: N Não

Ajuda: Rastreada

Legenda
* Campo obrigatório: banco de dados
** Campo obrigatório: definido manual

Salvar Cancelar

520 - Cadastrar Rota Configuração do dicionário: Padrão Versão do dicionário de dados: 2701129

Cadastro	
Percentual de ajuda de custo ao motorista	50,00
Valor de ajuda de custo ao motorista	400,00
Dias de Entrega	5
Código *	0
Descrição **	Rota 1
Rastreada	Sim(S)
Tipo de comissão	
Prazo estipulado	
Km	
Nº de diária	
Valor da diária	
Sequência de entrega	
Valor mínimo de carregamento	
Código da rota principal	...
Comissão por percentual	
% Comissão do motorista	
% Comissão do motorista 2	
% Comissão do motorista 3	
Comissão por valor	
Valor da comissão	



2.4 Informe o Tipo de comissão, o Prazo estipulado e o Km que será rodado;

520 - Cadastrar Rota
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << Contrair + Expandir >>

Seções:

- Cadastro
- Comissão por percentual
- Comissão por valor
- Dias de Montagem
- Numeradores TV 14
- Para operador logístico emissor de

Cadastro

Percentual de ajuda de custo ao mot	50,00
Valor de ajuda de custo ao motorista	400,00
Dias de Entrega	5
Código *	0
Descrição **	Rota 1
Rastreada	Sim(S)
Tipo de comissão	Por percentual(P)
Prazo estipulado	5
Km	500
Nº de diária	
Valor da diária	
Sequência de entrega	
Valor mínimo de carregamento	
Código da rota principal	...

Comissão por percentual

% Comissão do motorista	
% Comissão do motorista 2	
% Comissão do motorista 3	

Comissão por valor

Valor da comissão	
-------------------	--

Informação >>

Nome campo: KMROTA

Tipo: NUMBER Tamanho: (10,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Não Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento

Valor default: Multi-Edição: Não

Ajuda: Km

Legendas
* Campo obrigatório: banco de dados
** Campo obrigatório: definido manual

Localizar campo (Ctrl+F) [Ícone]

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

[Ícone] Salvar [Ícone] Cancelar

520 - Cadastrar Rota

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 2701129

2.5 Preencha os campos:

- N° de diária;
- Valor da diária;
- Sequência de entrega;
- Valor mínimo de carregamento e o Código da rota principal;
- Código da rota principal;

2.6 Na seção Comissão por percentual, preencha os seguintes campos:

- % Comissão do motorista;
- % Comissão do motorista 2;
- % Comissão do motorista 3;

2.7 Informe também o Valor da comissão;



2.8 Selecione os Dias de Montagem;

Dias de Montagem	
Segunda-feira	Sim(X)
Terça-feira	Sim(X)
Quarta-feira	Sim(X)
Quinta-feira	Sim(X)
Sexta-feira	Sim(X)
Sábado	Sim(X)
Domingo	Não()

Numeradores TV 14	
Série Nfe.	0
Série NFe SCAN.	1
Próximo número de NF-e.	12345678
Próximo número de NF-e SCAN.	123456789

Para operador logístico emissor de conhecimento de frete	
Quantidade por entrega	
% Frete / Valor	
Valor frete por entrega	
Alíquota de ICMS por frete	
Valor frete por tonelada	

2.9 Informe os campos:

- Série;
- Série NF-e SCAN;
- Próximo número de NF-e;
- Próximo número de NF-e SCAN;

Numeradores TV 14	
Série Nfe.	0
Série NFe SCAN.	1
Próximo número de NF-e.	12345678
Próximo número de NF-e SCAN.	123456789



2.10 Em seguida, preencha os campos a seguir:

- Quantidade por entrega;
- % Frete / Valor;
- Valor frete por entrega;
- Alíquota de ICMS por frete,
- Valor frete por tonelada;

2.11 Clique o botão Salvar.

Observação: Para alterar o cadastro, na tela inicial, clique o botão Manutenção de registro e caso deseje realizar configurações específicas em logs e banco de dados, utilize o botão Configurações.

3. Rotina 521 – Cadastrar Veículos

Esta rotina tem como objetivo cadastrar os veículos que serão utilizados pela empresa nas entregas, seja veículo próprio ou terceirizado. Ela permite informar todos os dados dos veículos, como: medição, Peso, Tipo de veículo, Km, Chassi, Transportadora, Carroceria, Dados do proprietário do veículo dentre outros. Também permite consultar todos os veículos cadastrados, bem como emitir uma lista deles.

3.1 Acesse a rotina 521 – Cadastrar Veículos e clique o botão Incluir;

3.2 Acesse a aba Cadastro e preencha os campos obrigatórios Placa e Situação, e demais campos conforme necessidade;


3.3 Na aba Dados Adicionais preencha os campos obrigatórios Renavam, Classificação do Veículo, Tipo de Rodado e Tipo da Carroceria, e demais campos conforme necessidade. Após o preenchimento, clique o botão Gravar.




4. Rotina 572 – Cadastrar Praça

Uma praça é um conjunto de clientes numa determinada localidade geográfica. Cada praça obrigatoriamente deve ser vinculada a uma Rota de Entrega, e assim, um conjunto de Praças ordenadas logicamente (conforme critérios adotados pela empresa para a logística de entrega de mercadorias), compõem uma sequência de entrega das mercadorias. A rotina 572 é utilizada para cadastrar essas praças, informando sua rota, região, população, CEP's e observações, além de ter opções de relatórios para impressão.

4.1.1 Acesse a rotina 572 – Cadastrar Praça e clique o botão Incluir;



4.1.2 Preencha os campos obrigatórios Região, Rota, Seq.Rota, População, Distância, e demais campos conforme necessidade. Após o preenchimento, clique o botão Gravar.



572 - Cadastrar Praça
Winthor - PC Sistemas

Código: 8

Praça: Praça de Teste

Região: 1 ... CAPITAL

Rota: 5 ... INTERIOR NORTE

Praça principal: 5 ... SUDESTE DO BRASIL

Seq.Rota	População	Distância	Vl. min. carga	% variação min. carga
1	10000	200,00	0,00	0,00

Data Cadastro: 14/01/2019

Posição: Ativo Inativo

CEP inicial: CEP final:

Praça com entrega com prioridade.

Observação Teste

Gravar Cancelar



5. Rotina 929 – Cadastrar Motorista

Esta rotina é utilizada para cadastrar os motoristas vinculados à empresa. Ela possibilita registrar todos os dados pessoais do motorista, incluindo endereço, contatos e documentos. Também é possível registrar os dados comerciais como Conta de banco e Referências Pessoais, além de cadastrar o tipo e valor de comissão que será pago. A rotina também permite emitir um relatório com nomes e dados dos motoristas registrados no sistema.

5.1.1 Acesse a rotina 929 – Cadastrar Motorista e clique o botão Incluir;

5.1.2 Selecione a filial e registre o Nome do motorista. Preencha os campos obrigatórios Nome de Guerra e Admissão, e demais campos conforme necessidade. Na parte inferior da tela é possível cadastrar os dados de Endereço e contato na sub aba Dados Pessoais;



929 - Cadastrar Motorista
Winthor - PC Sistemas | 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS929

Filial: 1 | Matrícula: 904 | Sugestão de matrícula

Nome: MOTORISTA DE TESTE 1 | Nome de guerra: TESTE 1 | Setor: 9

Admissão: 15/01/2019 | Sexo: Masculino Feminino | Tipo de motorista: Funcionário Terceiro

CNH: 01234564566 | Cat. da CNH: D | UF CNH: | Validade CNH: 31/12/2019 | Núm. Inscrição INSS: 123456789 | Órgão Emissor CNH: ASDFG | Tipo envio: 1 - CPF 2 - CNH

Veículo: 125 ... CARRETA

Situação: Ativo Inativo | Observação de Inatividade:

Dados pessoais | Dados comerciais | Comissão

Endereço: RUA TESTE, QUADRA TESTE, LOTE TESTE

Bairro: TESTE | Cidade: TESTE | UF: | CEP: | DDD: 55 | Celular: 123456789 | Fone: 123456789 | CPF: | RG: | UF Exp.: | Data de nascimento: 01/01/1980

Pai: TESTE | Mãe: TESTE

Gravar | Cancelar

5.1.3 Ainda na parte inferior da tela, na sub aba Dados Comerciais, o usuário pode registrar dados da Conta bancária do motorista e referências de contato;

929 - Cadastrar Motorista
Winthor - PC Sistemas | 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS929

Filial: 1 | Matrícula: 904 | Sugestão de matrícula

Nome: MOTORISTA DE TESTE 1 | Nome de guerra: TESTE 1 | Setor: 9

Admissão: 15/01/2019 | Sexo: Masculino Feminino | Tipo de motorista: Funcionário Terceiro

CNH: 01234564566 | Cat. da CNH: D | UF CNH: | Validade CNH: 31/12/2019 | Núm. Inscrição INSS: 123456789 | Órgão Emissor CNH: ASDFG | Tipo envio: 1 - CPF 2 - CNH

Veículo: 125 ... CARRETA

Situação: Ativo Inativo | Observação de Inatividade:

Dados pessoais | **Dados comerciais** | Comissão

Nº. Banco: 123 | Conta: 123456 | DV: 12 | Agência: 1234 | DV: 12

Referência Pessoal: TESTE

Observação: TESTE

Gravar | Cancelar



- 5.1.4 Na sub aba Comissão, a rotina permite cadastrar qual será a comissão do motorista e o tipo de comissão que ele irá receber. Após cadastrar todos os dados conforme necessidade, clique o botão Gravar.

The screenshot shows a software window titled "929 - Cadastrar Motorista". The window has a menu bar with "Winthor - PC Sistemas" and "1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS929". The main area contains several input fields and tabs. The "Comissão" tab is selected, showing the following fields: "Fator comissão" (1,00000000), "Comissão fixa (informativo)" (200,00), "Tipo de comissão (informativo)" with radio buttons for "P - Percentual" and "V - Valor" (selected), and "Chapa RM" (123456). The "Gravar" button is highlighted with a red box.

Observação: A rotina 929 não permite a exclusão de um cadastro de motorista, mas, assim como o cadastro de um produto que pode ser desativado, a rotina 929 permite que o cadastro de um motorista fique inativo. Para isso, siga as orientações abaixo:

- 5.1.5 Acesse a rotina 929 e clique o botão Pesquisar;
- 5.1.6 Selecione o cadastro desejado com duplo clique;
- 5.1.7 Na caixa Situação, selecione a opção Inativo;
- 5.1.8 Será habilitado o campo Observação de Inatividade, cujo preenchimento é obrigatório;
- 5.1.9 Para finalizar, clique o botão Gravar.



6. Rotina 965 – Cadastrar Localização de Veículos

Esta rotina tem como objetivo cadastrar a localização dos veículos utilizados pela empresa. É uma rotina bem simples, e para cadastrar as localizações basta apenas registrar uma descrição para as mesmas. Também há opção de emitir um relatório que apresenta todas as localizações cadastradas no sistema.

6.1.1 Acesse a rotina 965 – Cadastrar Localização de Veículos e clique o botão Incluir;

6.1.2 Preencha a Descrição da localização e clique o botão Gravar;

6.1.3 Para exibir as localizações já cadastradas no sistema, acesse a página inicial da rotina e clique o botão Pesquisar e serão exibidas as localizações existentes, conforme imagem abaixo.



965 - Cadastrar localização de veículos

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS965

Cadastro

- Incluir
- Pesquisar**
- Pesquisar
- Limpar Campos
- Relatório**
- Localizações
- Outros**
- Fechar

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Código:

Descrição:

965 - Cadastrar localização de veículos

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS965

Cadastro

- Incluir
- Editar
- Pesquisar**
- Relatório
- Localizações
- Outros**
- Fechar

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Código	Descrição
1	NEROPOLIS
41	LOCALIZACAO TESTE



7. Rotina 970 – Cadastrar Dados Fornecedor de Frete

A rotina 970 tem como objetivo cadastrar as informações e valores que serão repassados ao fornecedor de frete, possibilitando a inclusão de impostos e taxas.

- 7.1.1 Acesse a rotina 970 – Cadastrar Dados Fornecedor de Frete e será exibida a tela abaixo. Caso o usuário queira pesquisar os dados de um fornecedor em específico, digite o nome no campo Descrição, mas o preenchimento não é obrigatório. Clique o botão Pesquisar;

- 7.1.2 Selecione o fornecedor desejado e clique o botão  ;

Cód.Fornec.	Fornecedor	Re	Vi.Pedágio	%Gris	ICP	Gatilho	Tipo Cálculo	Tra
1	MULTIMP	T						
3	ARMAZEM SANTEJANI	T						

- 7.1.3 Selecione uma Conta da empresa que será usada para repassar o pagamento ao fornecedor. Preencha os demais dados de acordo com a necessidade, conforme a imagem, e clique o botão OK.



8. Rotina 971 – Cadastrar Frete

Esta rotina possibilita ao usuário cadastrar informações dos fretes utilizados pela empresa. Nela o usuário registra informações como a Transportadora, a Praça de Origem e Praça de Destino daquele frete, e os valores que a empresa irá repassar referente ao frete, incluindo impostos.

8.1.1 Acesse a rotina 971 – Cadastrar Frete e clique o botão Incluir;

8.1.2 Selecione a Situação do frete e os dados obrigatórios: Transportadora, Praça de Origem, Praça de Destino e demais campos conforme necessidade. Após o preenchimento, clique o botão Gravar.



971 - Cadastrar Frete
Winthor - PC Sistemas PCSIS971

Código: 4 Situação: Ativo Inativo Zona fluvial

Transportadora: Prioritária
2 ... EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA

Praça de origem: 8 ... Praça de Teste GO

Praça de destino: 5 ... SUDESTE DO BRASIL

Valores e percentuais

Vlr. mínimo	% frete	% aliq. ICMS	Vlr. p/ Kg. excedente
100	10	2	50
Vlr. TAS	% GRIS	Vlr. pedágio	KM origem/destino
12	10	3,5	70
Faixa pedágio (Kg)	Vlr. despacho	Vlr. por Kg.	% seguro
3,5	100	10	5
Vlr. TDE*	Vlr. palete	Vlr. m³	Vlr. taxa entrega
100	10	10	10

* Taxa de Dificuldade de Entrega

Gravar Cancelar

9. Rotina 974 – Cadastro de Metas de Produtividade

Esta rotina possui a finalidade de cadastrar metas da produtividade dos funcionários, determinando o mês e ano em que valerá cada meta, valor inicial e final, valor a pagar e o tipo de apuração (Metas por quantidade Média, Metas por Peso Médio, Metas por Volume Médio, e Metas por Valor Médio). Também é possível consultar todas as metas já cadastradas no sistema.

9.1.1 Acesse a rotina 974 – Cadastro e clique o botão Inserir;

974 - Cadastro de Metas de Produtividade
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS974

Cadastro

- Inserir
- Editar
- Copiar produtividade
- Excluir

Pesquisar

- Pesquisar
- Limpar filtros

Outros

- Fechar

Filtros Resultado

Filial: []

Mês: [] Ano: []

Cancelados? Sim Não Todos

Tipo de produtividade

Valor Peso Todos

Quantidade Volume



9.1.2 Selecione a Filial, o Mês/Ano e clique o botão Inserir Meta;

Rotina do WinThor
Winthor - PC Sistemas PCSIS974

Produtividade

Código: 8
Filial: 1
Mês/Ano: 02 / 2019

Cancelada: Sim Não
Dt. cancelamento:

Metas da produtividade					
Cód. meta	vl. inicial	vl. final	vl. a pagar	Tipo	Descrição tipo
<Sem dados para mostrar >					

Inserir meta Cancelar Excluir meta

Confirmar Cancelar

9.1.3 Clique nos campos da grid Meta da Produtividade para editá-los e insira os valores desejados;

Rotina do WinThor
Winthor - PC Sistemas PCSIS974

Produtividade

Código: 9
Filial: 2
Mês/Ano: 02 / 2019

Cancelada: Sim Não
Dt. cancelamento:

Metas da produtividade					
Cód. meta	vl. inicial	vl. final	vl. a pagar	Tipo	Descrição tipo
5					

Inserir meta Cancelar Excluir meta

Confirmar Cancelar



9.1.4 Após inserir os valores, conforme exemplo na imagem abaixo, clique o botão Confirmar.

10. Rotina 982 – Cadastro de Figura de Frete

A rotina 982 –Cadastrar Figura de Frete determina todas as informações relativas a transportadora, ou seja, calcula o valor do frete, bem como, o valor a ser pago a cada transportadora e de forma que estes valores sejam conciliado com o CT-e's emitidos; Para este exemplo todas as permissões de acesso (rotina 530) relacionadas a rotina 982 estão habilitadas/marcadas.

10.1.1 Acesse a rotina 982 – Cadastro de Figura de Frete e clique o botão Incluir;




10.1.2 Seleccione/informe os campos Vigência, Transportadora e seleccione o Tipo de Transporte conforme desejado;

10.1.3 Informe os campos: % Seguro, VI. TAS, TDE, VI. Despacho, VI. Palete, % Frete e VL. Divervos, conforme necessidade;

Observação: A sigla TDE refere-se a Taxa de Dificuldade de Entrega, e caso esteja preenchida é utilizado o valor informado no cadastro de cliente (rotina 302 –Cadastro de cliente, opção Utiliza Taxa de Dificuldade de Entrega).



10.1.4 Clique o botão  e note que é exibida planilha para preenchimento;

Cadastro de figura de frete
Winthor - PC Sistemas


Código: 0 Vigência: 15/01/2019 à 01/07/2019 Transportadora: 2 EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA

Tipo de transporte: Rodoviário Vl. Despacho: 10,00 %Frete: 10,00
 %Seguro: 10,00 TDE: 10,00 Vl. palete: 10,00 Vl. diversos: 10,00
 Vl. TAS: 10,00

Praça origem		Praça destino		Tipo de veículo		Faixas		
Cód. praça	Praça origem	Cód. praça	Praça destino	Cód. tipo ve	Tipo do veículo	Tipo Inter	Vl. inicial	Vl. final
Clique aqui para adicionar uma nova linha								
<Sem dados para mostrar>								

Gravar Cancelar

Praça origem		Praça destino		Tipo de veículo		Faixas		
Cód. praça	Praça origem	Cód. praça	Praça destino	Cód. tipo ve	Tipo do veículo	Tipo Inter	Vl. inicial	Vl. final
0		0		0			0,00	

10.1.5 Preencha as colunas da planilha conforme necessidade; Realizados os registros/preenchimento das colunas, clique o botão  e posteriormente o botão Gravar;

Cadastro de figura de frete
Winthor - PC Sistemas

Código: 0 Vigência: 15/01/2019 à 01/07/2019 Transportadora: 2 EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA

Tipo de transporte: Rodoviário Vl. Despacho: 10,00 %Frete: 10,00
 %Seguro: 10,00 TDE: 10,00 Vl. palete: 10,00 Vl. diversos: 10,00
 Vl. TAS: 10,00

Praça destino		Tipo de veículo		Faixas					
Cód. praça	Praça destino	Cód. tipo ve	Tipo do veículo	Tipo Inter	Vl. inicial	Vl. final	Vl. mínimo	Tipo fator	Fato
5	SUDESTE DO BRASIL	2	Tipo de Veículo Teste	KM	300,00	350,00	350,00	Valor	0

<Sem dados para mostrar>


Gravar Cancelar

Observação: É obrigatório o preenchimento da coluna Código e tipo do veículo (cadastrado na rotina 427 –Tipo do Veículo) que a transportadora irá utilizar nesta figura, uma vez que, as transportadores utilizam diferentes



tipos de veículos para fazer uma mesma rota.


10.1.6 Marque a opção Sim da tela de Confirmação.



11. Rotina 983 – Cadastro de Fórmulas de Frete

Esta rotina é utilizada para registro/cadastro da(s) fórmula(s) para cálculo do frete de acordo com as políticas comerciais de cada empresa, para cada transportadora e rota que o cliente utiliza.

11.1.1 Acesse a rotina 983 – Cadastro de Fórmula de Frete e clique o botão Incluir;



11.1.2 Na tela Gerenciar Fórmula de Frete informe os campos: Transportadora, Praça de Origem, Tipo de Faixa, Tipo de Veículo e Praça Destino conforme necessidade;



Dados do cadastro de frete	
%GRIS (PERCGRIS)	0,0000%
%Seguro (PERCSEGURO)	0,0000%
%Frete (PERCFRETE)	0,0000%
%ICMS (PERCICMS)	0,0000%
%ADV (PERCADV)	0,0000%
Vi. TAS (VLTAS)	0,0000
Vi. pedágio (VLPEDAGIO)	0,0000
Vi. TDE (VLTDE)	0,0000
Vi. paleta (VLPALLETE)	0,0000
Vi. despacho (VLDESPACHO)	0,0000
Vi. mínimo (VLMINIMO)	0,00
Vi. diversos (VLDIVERSOS)	0,00
Vi. excedente (VLEXCEDENTE)	0,00
Fator (FATOR)	0,00

Dados da nota fiscal	
Vi. Nota (VLNOTA)	0,00
Peso NF (PESONF)	0,0000
Base ICMS (BASEICMS)	0,0000

Observação: Podem ser utilizadas todas as informações cadastradas na rotina 982 – Cadastro de Figura de Frete para montagem da(s) fórmula (s).

11.1.3 Informe de acordo com a necessidade os campos da aba Dados do Cadastro Frete. Basta clicar sobre o campo que deseja editar e inserir o valor desejado;

Dados do cadastro de frete	
%GRIS (PERCGRIS)	10,0000
%Seguro (PERCSEGURO)	10,0000%
%Frete (PERCFRETE)	10,0000%
%ICMS (PERCICMS)	10,0000%
%ADV (PERCADV)	10,0000%
Vi. TAS (VLTAS)	10,0000
Vi. pedágio (VLPEDAGIO)	10,0000
Vi. TDE (VLTDE)	10,0000
Vi. paleta (VLPALLETE)	10,0000
Vi. despacho (VLDESPACHO)	10,0000
Vi. mínimo (VLMINIMO)	10,00
Vi. diversos (VLDIVERSOS)	10,00
Vi. excedente (VLEXCEDENTE)	10,00
Fator (FATOR)	1,00

Dados da nota fiscal	
Vi. Nota (VLNOTA)	10,00
Peso NF (PESONF)	10,0000
Base ICMS (BASEICMS)	10,0000

Observação: A fórmula cadastrada é por Transportadora para cada Praça de Origem e Destino, também por Tipo de Veículo utilizado pela Transportadora e Tipo de Faixa que pode ser: Peso, KM (Quilometro), Valor da Nota, M³, Valor/KM, Valor/Peso e Peso/KM.



Observações:

- É permitido ao operador/usuário realizar as operações de Soma, Subtração, Multiplicação e Divisão, podendo também inserir valores fixos e fórmulas conforme o exemplo a abaixo:

The screenshot shows the 'Gerenciar Fórmula de Frete' window. On the left, there is a table of variables:

Dados do cadastro de frete	
%GRIS (PERCGRIS)	10,0000%
%Seguro (PERCSEGURO)	10,0000%
%Frete (PERCFRETE)	10,0000%
%ICMS (PERCICMS)	10,0000%
%ADV (PERCADV)	10,0000%
VI. TAS (VLTAS)	10,0000
VI. pedágio (VLPEDAGIO)	10,0000
VI. TDE (VLTDE)	10,0000
VI. palete (VLPALETE)	10,0000
VI. despacho (VLDESPACHO)	10,0000
VI. mínimo (VLMINIMO)	10,00
VI. diversos (VLDIVERSOS)	10,00
VI. excedente (VLEXCEDENTE)	10,00
Fator (FATOR)	1,00
Dados da nota fiscal	
VI. Nota (VLNOTA)	10,00
Peso NF (PESONF)	10,0000
Base ICMS (BASEICMS)	10,0000

The formula editor on the right shows the following formula:


```

PERCFRETE
*
(
VLPEDAGIO
+
VLTDE
)
VLPALETE
*
VLNOTA
    
```


Buttons at the bottom include 'Gravar', 'Cancelar', and 'Fechar'.

- Caso necessite salvar determinada fórmula para utilização posterior, clique o botão Salvar Em e grave o mesmo conforme a pasta/campo desejada;

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Salvar em ...' button in the formula editor toolbar is highlighted with a red box, indicating the action to save the formula.



- Clique o botão Testar a Fórmula para examinar se a Fórmula cadastrada é válida para utilização;



- Caso seja cadastrada fórmula com valores e/ou operações incorretas é exibida mensagem: Erro na Fórmula, conforme imagem abaixo;



Gerenciar Fórmula de Frete
Winthor - PC Sistemas

Transportadora: 2 EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA Tipo de veículo: 2 Tipo de Veículo Teste
Praça origem: 5 SUDESTE DO BRASIL Praça destino: 8 Praça de Teste
Tipo de faixa: KM

Dados do cadastro de frete	
%GRIS (PERCGRIS)	10,0000%
%Seguro (PERCSEGURO)	10,0000%
%Frete (PERCFRETE)	10,0000%
%ICMS (PERCICMS)	10,0000%
%ADV (PERCADV)	10,0000%
Vi. TAS (VLTAS)	10,0000
Vi. pedágio (VLPEDAGIO)	10,0000
Vi. TDE (VLTDE)	10,0000
Vi. paleta (VLPALLETE)	10,0000
Vi. despacho (VLDESPACHO)	10,0000
Vi. mínimo (VLMINIMO)	10,00
Vi. diversos (VLDIVERSOS)	10,00
Vi. excedente (VLEXCEDENTE)	10,00
Fator (FATOR)	1,00
Dados da nota fiscal	
Vi. Nota (VLNOTA)	10,00
Peso NF (PESONF)	10,0000
Base ICMS (BASEICMS)	10,0000

Carregar Salvar em ... Limpar Testar a fórmula

FATOR
%
VLDIVERSOS
%
VLMINIMO

Teste da fórmula

```
1
%
10
&
10
= Erro na fórmula
```

Máximo de caracteres: 1.000

Gravar Cancelar Fechar

11.1.4 Realizados os registros e os testes necessários, clique o botão Gravar e marque a opção Sim da tela Confirmação;

Confirmação

Deseja gravar o(s) registro(s)?

Sim Não

PC SIS983

Informação

Concluído!

OK

PC SIS983



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210