

## Criação do parâmetro MV\_EEC0008

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Easy Export Control P10		
<b>Chamado/Requisito</b>	: <b>TGMC33</b>	<b>Data da publicação</b>	: 28/01/13
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UETGMC33**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criado o parâmetro **MV\_EEC0008** para que o Sistema controle a geração de títulos provisórios (PR) referente às despesas internacionais no módulo **Financeiro (SIGAFIN)** ao gravar um embarque na rotina de **Embarque (EECAE100)** do módulo **Easy Export Control (SIGAEEC)**. O Sistema deve gerar os títulos quando o parâmetro conter o valor **.T.**, e não deve gerar quando o parâmetro conter o valor **.F.**

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EECAE100.PRW, EECAF200.PRW** e **UETGMC33.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UETGMC33**.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UETGMC33** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U\_UETGMC33** no campo **Programa Inicial**.



Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **16/01/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	MV_EEC0008
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Descrição</b>	Habilita a geração de títulos referente a despesas internacionais no Financeiro
<b>Valor Padrão</b>	.T.

## PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

### Parâmetros

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens	Descrição
<b>Nome</b>	MV_EEC0008
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Cont. Por.</b>	.F.
<b>Descrição</b>	Habilita a geração de títulos referente a despesas internacionais no Financeiro

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos:

- Possuir o parâmetro **MV\_AVG0131** com o valor **.T.**
- Possuir um embarque cadastrado sem data de embarque preenchida com uma despesa internacional cadastrada.

Sequencia 001:

1. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050)**.
2. O Sistema exibe os títulos a pagar.

Note que o Sistema não gerou os títulos PR referente às despesas internacionais.

Sequencia 002:

1. No **Easy Export Control (SIGAECC)** acesse **Atualizações/Embarque/Manutenção (EECAE100)**.
2. Selecione o embarque e clique em **Alterar**.
3. Na aba **Transporte** informe a data de embarque e clique em **Ok**.

O registro é exibido em tela.

Sequencia 003:

1. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050)**.
2. O Sistema exibe os títulos a pagar.

Note que o Sistema gerou os títulos NF referente às despesas internacionais.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Funções Envolvidas</b>	EECAE100 – Manutenção de Embarque FINA050 – Contas a Pagar
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®