

LAYOUTS BPA MAGNÉTICO

Produto	:	Microsiga Protheus® Gestão Hospitalar Versão 11			
Chamado	:	TFXMRC	Data da publicação	:	13/02/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos Relacionais

Foram criados os Layouts **BPA I – Exportação (Produção Individualizada)** e **BPA C – Exportação (Produção Consolidada)** para que o sistema atenda à Portaria nº 643, de 11 de julho de 2012 e realize a exportação de arquivos a serem importados no sistema BPA MAGNÉTICO, que é utilizado mensalmente pelas Unidades Prestadoras de Serviço para transcrição dos quantitativos dos atendimentos prestados nos ambulatorios (Boletim de Produção Ambulatorial - BPA), criticando-os conforme regras estabelecidas em portarias.

No Gestão Hospitalar os novos Layouts estão disponíveis em **Atualizações / Edi – Hospital / Cadastro / Layout (HSPAHM52)**. Para mais informações acesse o site do Departamento de Informática do SUS (DATASUS):

<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=040104>

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) e os arquivos *.dbf* que compõem o pacote deste chamado.

PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO

1. Crie um diretório na raiz do servidor e copie os arquivos *.dbf* (Ex.: <SERVIDOR>\Layout_Edi\BPA\).
2. No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Base de Dados/Dicionário/Bases de dados (CFGX031)** e configure o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_DEXPLAY
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<diretório arquivos dbf> (Ex.: \Layout_Edi\BPA\)

3. No **Gestão Hospitalar (SIGAHSP)** acesse **Atualizações / Edi – Hospital / Cadastro / Layout (HSPAHM52)**.
4. Clique na opção **Imp. Layout**. A rotina irá processar as informações contidas nos arquivos do diretório informado no parâmetro **MV_DEXPLAY**.
5. Selecione os Layouts apresentados no formulário e clique em OK. A rotina irá carregar os novos Layouts.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Gestão Hospitalar (SIGAHSP)** acesse **Atualizações / Edi – Hospital / Cadastro / Layout (HSPAHM52)**.
2. Selecione um dos novos Layouts e clique em **Exportar**
3. Clique em sim para confirmar.
4. Insira os parâmetros solicitados e clique em Ok para a geração do Arquivo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	GG0 – Cabecalho Itens Layout GG1 – Subitens de Layout GG2 – Cabecalho Layout GG3 – Layout x Itens Layout GG4 – Tabelas Filho Layout GG8 – Cabecalho Layout
Rotinas Envolvidas	HSPAHM52 - Layout
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®