

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

ADD-COLUMN method

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Dez 14, 2010 ([view change](#))

Labels
(None)

Esse método estará disponível na versão 11.5.0 do Metadados

Adiciona uma coluna em um componente [TreeGrid](#).

Syntax

```
variable:ADD-COLUMN(colKey, colLabel, colType, colWidth).
```

variable

Nome de uma variável WIDGET-HANDLE representando um componente do tipo TreeGrid.

colKey

Chave da coluna. Esse parâmetro pode ser uma string ou uma variável do tipo CHARACTER.

colLabel

Label do header da coluna. Esse parâmetro pode ser uma string ou uma variável do tipo CHARACTER.

colType

Tipo da coluna, podendo ser um dos seguintes valores: TYPE_CHARACTER, TYPE_INTEGER, TYPE_DECIMAL, TYPE_LOGICAL, TYPE_DATE, TYPE_TIME e TYPE_TREE. O tipo TYPE_TREE deve ser utilizado para a primeira coluna, conforme exemplo abaixo.

colWidth

Largura da coluna em pixels. Esse parâmetro pode ser um valor numérico ou uma variável do tipo INTEGER .

Aplica-se a:

[TreeGrid](#).

Exemplo

```
/* Define uma variavel para representar o TreeGrid no FreeForm */
DEFINE VARIABLE treeGrid AS WIDGET-HANDLE.


/* Adiciona as colunas */
treeGrid:ADD-COLUMN("text", "Visão", TYPE_TREE, 240).
treeGrid:ADD-COLUMN("colOrdem", "Ordem", TYPE_INTEGER, 100).
treeGrid:ADD-COLUMN("colHorasPar", "Horas Paradas", TYPE_DECIMAL, 110).
treeGrid:ADD-COLUMN("colHorasRep", "Horas Reportadas", TYPE_DECIMAL, 130).
```

Ver Também

[TreeGrid](#)

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
5		2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Ago 12, 2010 11:22	Claudio Montenegro	Dez 14, 2010 09:57



Your
Rating:

Results:

1 rates

O que é RSS?

 [Add Comment](#)