



TOTVS

Manual de Integração

EDI Mercantil x Montadoras

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Sumário

| | |
|--|----------|
| EDI Mercantil x Montadoras | 3 |
| 1.1 Introdução Integração EDI Mercantil x Montadoras..... | 3 |
| 1.2 Pré-Requisitos para a Integração EDI Mercantil x Montadoras..... | 4 |
| 1.3 Transação Pedida de Venda e Nota Fiscal | 4 |

EDI Mercantil x Montadoras

1.1 Introdução Integração EDI Mercantil x Montadoras

Visão Geral

Esta integração viabiliza o recebimento das programações de entregas das montadoras. Por meio da oferta TOTVS Colaboração (TOTVS x Neogrid) as mensagens das montadoras para programação das entregas dos itens serão recebidas pelo Datasul EAI (Enterprise Application Integration).

Transações

Os mapas de integração das transações abaixo se encontram liberadas no Datasul EAI:

| Transação | Tipo | Objetivo |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| itemScheduling | Receiver | Transação de Programação de Entrega |


Monitor de Integração EAI

Permite a manutenção da fila de mensagens XML utilizadas na integração assíncrona do EAI. As mensagens assíncronas são mensagens utilizadas para transportar informações entre produtos integrados. Levam esse nome pois não são simultâneas e não possuem ritmo regular e definido.

As mensagens visualizadas no Monitor são filtradas de acordo com seu destino, estado de processamento, tipo, transação às quais estão associadas e a data em que foram geradas.

São necessários os seguintes procedimentos para visualizar as mensagens do Monitor de Integração:

- 1 - Acessar "Opções" no menu de qualquer módulo do ERP 2;
- 2- Selecionar a opção "Monitor de Integração";



3 - É apresentada a janela da função Monitor de Integração (EAI9999), onde é possível selecionar o estado de processamento da mensagem desejada. Para seleção, são apresentadas as seguintes opções

- **Não processada:** Quando selecionada, somente são apresentadas as mensagens não manipuladas no sistema de destino.
 - **Erro:** Quando selecionada, somente são apresentadas mensagens que o sistema de destino encontrou algum problema ao recuperá-las da fila.
 - **Processada:** Quando selecionada, somente são apresentadas as mensagens processadas com sucesso no sistema de destino.

Nota: Para mais detalhes relacionados aos procedimentos do aplicativo Datasul EAI, acessar o Manual de Referência do EAI, em especial a função Monitor de Integração.

1.1 Pré-Requisitos para a Integração EDI Mercantil x Montadoras

- A oferta TOTVS Colaboração (TOTVS x Neogrid) deve estar contratada e instalada.
- Efetuar a instalação do aplicativo que irá publicar e receber as mensagens XML. Exemplo: **EAI**.
- Efetuar a instalação do aplicativo que efetuará o mapeamento e entrega das mensagens de um sistema para o outro.
- Manter ativos todos os agentes de comunicação que deverão estar disponíveis para a busca e entrega das mensagens.
-

1.2 Transação Pedida de Venda e Nota Fiscal



Visão Geral

Esta integração viabiliza o recebimento das programações de entregas dos itens dos pedidos de venda pré-cadastrados no ERP 2 via XML.

- Transação do ERP 2 **itemScheduling (adapters/xml/vd2/axrvd008)** – programação de entrega
- Transação do ERP 2 **invoiceDocument (adapters/xml/ep2/axsep001)** – notas fiscais

Pré-Requisitos da Integração dos Produtos\Processos de Integração

As montadoras enviarão as programações via arquivo texto para o Neogrid e este irá converter para a estrutura do XML o qual o novo adapter conseguirá ler e atualizar as programações de entrega dos itens no ERP 2. Neste processo também podem ser consideradas as etiquetas dos produtos enviadas pelas montadoras as quais serão enviadas no adapter de sender do faturamento das notas fiscais relacionadas aos pedidos de venda.

Nota: No mapa de integração **xmlschema\vd2\itemScheduling.xsd** (Transação ItemScheduling) será possível visualizar as informações que estarão sendo formatadas de um sistema para o outro.

- Para obtenção de informações detalhadas sobre a função de implantação de pedidos, favor verificar manual de referência do **Módulo de Pedidos**.
- Para obtenção de informações detalhadas sobre a função de geração de notas fiscais, favor verificar manual de referência do **Módulo de Faturamento**.

Nota: O aplicativo Datasul EAI utilizado na Integração do ERP 2 com montadoras também pode ocasionar erros de execução.

- Para mais detalhes relacionados aos procedimentos do aplicativo Datasul EAI, acessar o Manual de Referência do EAI, em especial a função Monitor de Integração.