


Integração Linha RM x Protheus SIGAMNT

Produto	:	Integração Linha RM x Protheus SIGAMNT
Processo	:	Cadastro
Subprocesso	:	Cadastrar Unidade de Medida
Data da publicação	:	18/10/2012:

Esse documento tem como objetivo de orientar o cadastro de uma nova Unidade de Medida no sistema RM e refletir os dados cadastrados ao sistema Protheus ,através do processo de integração NG, mantendo-os liberados somente para visualização.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO


Passo 1 - Acessar : Rm / Linha / Gestão de Estoque , Compras e Faturamento / Mais / Tabelas Auxiliares / Unidades .



Passo 2 – Incluir uma nova Unidade de Medida.

Passo 3 - Preencher os campos conforme desejado . Os campos enviados na mensagem única são :

- código
- descrição



Passo 4 – Preencher os demais campos obrigatórios da tela e salvar o registro.


Passo 5 – Acesse : PROTHEUS / MODULO SIGAMNT

Passo 6 - Efetuar uma pesquisa de funcionalidades : Unidades de Medida.




Passo 7 – O Protheus SigaMNT não possui um menu para visualização da Unidade de Medida. Acessar o caminho da pesquisa para visualizar os dados : Compras / Atualizações / Cadastros / Unidades de Medida.

Passo 8 – A unidade de medida cadastrada no Linha RM é exibida no sistema Protheus . Para visualizar os detalhes da unidade de medida, clicar em Visualizar.



Passo 9 - O Protheus exibe os dados da unidade de medida



Protheus 11 > Manutenção de Ativos > Favoritos

Unidades de Medida [02.9.0002] ✖

Unidades Medida - VISUALIZAR

Un. Medida*	Desc. Resum.	Desc.Portug
LB	LIBRA	LIBRA
Desc.Ingles	Desc.Espan.	
LIBRA	LIBRA	
Codigo RIEX	Cod. UM. SRF	Cód.C.Origem

Observação: O Protheus não permite alterações nos campos enviados pela mensagem única.

Os campos da mensagem, exibidos no protheus são :

- Código Unidade. Medida
- Desc. Resum.
- Desc. Portug

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1 – A mensagem única seleciona somente os 6 primeiros dígitos do código da Unidade de Medida.