

Integração Backoffice RM x Protheus SIGAMNT

Produto	:	Integração Backoffice RM x Protheus SIGAMNT
Processo	:	Proceso
Subprocesso	:	Conciliação de Abastecimento
Data da publicação	:	21/06/2013


Este documento tem o objetivo de orientar o usuário no processo de Conciliação de Abastecimento.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

Passo 1 – Acessar : Protheus SigaMNT, no caminho:

Caminho: Atualizações → Controle de Combustíveis → Abastecimento → Conciliação Manual

Passo 2 – Realizar uma Conciliação de Abastecimento acessando o menu abaixo. (**OBS:** Para detalhes de como realizar uma Conciliação de Abastecimento no Protheus SigaMNT favor consultar a documentação do mesmo.)



Para gerar uma conciliação de abatecimento é necessário cadastrar os abastecimentos antes e só então gerar a conciliação dos mesmos.

Após a conciliação de abastecimento ser finalizada no SigaMNT Frotas será necessário verificar na fila de mensagens do RM se a mensagem disparada pelo PROTHEUS chegou e se a mesma está com status ok.

As mensagens que são trafegadas no processo de Conciliação de Abastecimento são 'Stockturnover' (para efetuar a movimentação de estoque) e 'Order' (para gerar o pedido de Compra e pedido de pagamento).

Dependendo do procedimento realizado no SigaMNT o sistema enviará ao Backoffice RM uma mensagem (StockTurnover) de baixa, ou uma de entrada ou uma mensagem (order) de pedido de compra ou pedido e pagamento.

No caso da mensagem 'Stockturnover', para verificar qual movimento será gerado no RM basta verificar o conteúdo da tag Type no XML da mensagem única . Type = '000' será gerado um movimento de baixa de estoque, type = '001' será gerado um movimento de entrada de estoque.

Já no caso da mensagem 'order', para verificar qual movimento será gerado no RM basta verificar o conteúdo da tag Type no XML da mensagem única . Type = '000' será gerado um movimento de Pedido de pagamento, type = '001' será gerado um movimento de pedido de compra.

Passo 3 - Após a Conciliação de Abastecimento ser finalizada no Protheus SigaMNT o usuário deverá acessar o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acessar o movimento gerado (baixa de estoque, entrada de estoque, pedido de compra ou pedido de pagamento) e confrontar os dados do movimento com os dados da mensagem única afim de verificar se os mesmos foram gerados corretamente. Veja imagem abaixo:

```
<ListOfInternalId>
  <InternalId>
    <Name>STOCKTURNOVER</Name>
    <Origin>01|0101001|000000107|STO</Origin>
    <Destination>1|2522</Destination>
  </InternalId>
  <InternalId>
    <Name>STOCKTURNOVERITEM</Name>
    <Origin>01|0101001|000107|E0|30.01</Origin>
    <Destination>1|2522|1</Destination>
  </InternalId>
</ListOfInternalId>
```

Fila de mensagem TOTVS Message - 03.9.0507 | Condição de Pagamento - 03.9.0520 | Produto - 03.9.0520 | Baixa de Estoque (Gestão de Estoque) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.2.81-TMVBE - Baixa de Estoque

[Filtro: Todos]

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Status	Identifica...	A	Tipo do Movtº	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do Do...	For...
<input type="checkbox"/>	Normal	2459	1.2.81		1	11/06/2013	U	004058	1,00	
<input type="checkbox"/>	Normal	2460	1.2.81		1	11/06/2013	U	004059	4,95	
<input type="checkbox"/>	Normal	2461	1.2.81		1	11/06/2013	U	004060	0,99	
<input type="checkbox"/>	Normal	2464	1.2.81		1	11/06/2013	U	004061	10,00	
<input type="checkbox"/>	Normal	2466	1.2.81		1	11/06/2013	U	004062	0,99	
<input type="checkbox"/>	Normal	2469	1.2.81		1	11/06/2013	U	004063	9,71	
<input type="checkbox"/>	Normal	2470	1.2.81		1	11/06/2013	U	004064	7,50	
<input type="checkbox"/>	Normal	2471	1.2.81		1	11/06/2013	U	004065	9,71	
<input type="checkbox"/>	Normal	2475	1.2.81		1	11/06/2013	U	004066	9,55	
<input type="checkbox"/>	Normal	2476	1.2.81		1	11/06/2013	U	004067	1,00	
<input type="checkbox"/>	Normal	2478	1.2.81		1	11/06/2013	U	004068	9,55	
<input type="checkbox"/>	Normal	2480	1.2.81		1	11/06/2013	U	004069	1,00	
<input type="checkbox"/>	Normal	2483	1.2.81		1	11/06/2013	U	004070	9,55	
<input type="checkbox"/>	Normal	2493	1.2.81		1	12/06/2013	U	004071	8,97	
<input type="checkbox"/>	Normal	2497	1.2.81		1	12/06/2013	U	004072	8,82	
<input type="checkbox"/>	Normal	2506	1.2.81		1	12/06/2013	U	004073	8,68	
<input type="checkbox"/>	Normal	2507	1.2.81		1	12/06/2013	U	004074	0,99	
<input type="checkbox"/>	Normal	2509	1.2.81		1	12/06/2013	U	004075	8,53	
<input type="checkbox"/>	Normal	2513	1.2.81		1	12/06/2013	U	004076	0,99	
<input type="checkbox"/>	Normal	2515	1.2.81		1	12/06/2013	U	004077	0,99	
<input type="checkbox"/>	Normal	2517	1.2.81		1	12/06/2013	U	004078	8,53	
<input type="checkbox"/>	Normal	2519	1.2.81		1	12/06/2013	U	004079	0,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	Normal	2521	1.2.81		1	13/06/2013	U	004080	4,95	
<input type="checkbox"/>	Normal	2522	1.2.81		1	13/06/2013	U	004081	7,92	

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Layout: Padrão

[x]	Produto	Descrição Produto	Quantidade	Preço Unitário	Códi...	Ide...	Nº...	Nº...
<input type="checkbox"/>	30.01	Gasolina Comum	8,00	0,99	1044	2522	1	1

Por fim o usuário deverá verificar o saldo do produto/pneu para constatar a baixa ou a entrada do estoque da quantidade informada no movimento gerado.