



# 15273437 DLOGWMSMSP-14599 DT PONTO DE ENTRADA OM200QRY EXECUTA DUAS VEZES SEM PARÂMETRO PARA CONTROLE



## Sumário

1. Dados Gerais . . . . .	2
2. Situação / Requisito . . . . .	2
3. Solução . . . . .	2
4. Demais Informações . . . . .	2
5. Assuntos Relacionados . . . . .	2



# 15273437 DLOGWMSMSP-14599 DT PONTO DE ENTRADA OM200QRY EXECUTA DUAS VEZES SEM PARÂMETRO PARA CONTROLE



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS OMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS OMS - Gestão de Distribuição (SIGAOMS)
<b>Função:</b>	OM200QRY - Ponto de Entrada da Query de Busca de Pedidos no OMSA200
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	15273437
<b>Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-14599

## 2. Situação / Requisito

O Ponto de Entrada **OM200QRY** é executado duas vezes para que seja possível realizar a alteração das duas queries do UNION, na busca de Pedidos da rotina OMSA200 (Montagem de Carga), porém, não está sendo identificado qual das duas queries está sendo enviada ao Ponto de Entrada em questão.

## 3. Solução

Enviado identificador no **parâmetro 4** do Ponto de Entrada, para que possa ser avaliada qual das queries está sendo enviada à manutenção.

Informações adicionais e exemplo podem ser obtidos no documento: [DT PE OM200QRY - Filtro dos pedidos apresentados na tela de montagem de carga.](#)

## 4. Demais Informações

- Não se aplica.

## 5. Assuntos Relacionados

### Documento de Referência

- [Montagem de Carga \(OMSA200 - SIGAOMS\)](#)



# 15273437 DLOGWMSMSP-14599 DT PONTO DE ENTRADA OM200QRY EXECUTA DUAS VEZES SEM PARÂMETRO PARA CONTROLE



## Ponto de Entrada

- [DT PE OM200QRY - Filtro dos pedidos apresentados na tela de montagem de carga](#)