



Atualização da descrição do parametro MV_MATRICU

Produto	:	Microsiga Protheus® Gestão de Pessoal - Versão 11			
Chamado	:	THPSK2	Data da publicação	:	14/08/13
País(es)	:	Bolívia	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **RHUPDMOD**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Atualização na descrição do parâmetro **MV_MATRICU** para informar corretamente ao usuário, sobre os valores que podem ser definidos.

O parâmetro **MV_MATRICU** permite que o código de matrícula dos funcionários (campo **RA_MAT**) seja definido manual ou automaticamente. Basta definir um valor padrão para que o Sistema faça o tratamento:

- 0** = O usuário informará o número da matrícula (valor padrão do parâmetro).
- 1** = Numeração automática por Filial.
- 2** = Numeração automática por Empresa.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **RHUPDMOD** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados Sxs (**\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Smart Client**, digite **RHUPDMOD** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **11/04/2013**.



2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o módulo **SIGAGPE – Gestão de Pessoal**;
5. Clique em **OK** para continuar;
6. Marque a seguinte opção do compatibilizador – **213 - Ajuste na descrição do Parâmetro MV_MATRICU**.
7. Confirme o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, sendo apresentada uma tela de progresso do processamento;
8. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados;
9. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
10. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_MATRICU
Tipo	Caractere
Descrição	Indica como será o controle de numeração da matrícula. 0=Usuário informará a matrícula. 1=Numeração automática por Filial. 2=Numeração automática por Empresa.
Valor Padrão	0

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir com a característica que melhor atenda as necessidades da Empresa/Filial seguindo a orientação do item **Descrição**.



Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_MATRICU
Tipo	Caractere
Cont. Por.	'0'
Descrição	Indica como será o controle de numeração da matrícula. 0=Usuário informará a matrícula. 1=Numeração automática por Filial. 2=Numeração automática por Empresa.

Procedimentos para Utilização

1. No **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)** acesse **Atualizações/Funcionário/Funcionários (GPEA010)**.

O sistema apresenta a janela com os funcionários cadastrados no sistema.

2. Clique em **Incluir**.

O campo **Matrícula (RA_MAT)** é exibido sem conteúdo, para que o usuário informe o código; ou aparece o próximo código de matrícula disponível que, de acordo com o valor definido no parâmetro MV_MATRICU, pode ser da Filial ou da Empresa.

3. Confira os dados e confirme.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SX6 - Arquivo de Parâmetros.
Funções Envolvidas	GPEA010 – Cadastro de Funcionários.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.