

## Criação do Parâmetro MV\_COMCOLD

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Compras Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TERIHO	<b>Data da publicação</b>	: 20/03/13
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

Implementada melhoria na rotina Monitor do **TOTVS Colaboração (COMXCOLD)** com a criação do parâmetro **MV\_COMCOLD**, que permite indicar quais tipos de documentos serão baixados pelo servidor do TSS. Os tipos de documentos disponíveis para baixar os arquivos são:

- 1 = Todos;
- 2 = NF-e;
- 3 = CT-e.

### PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
<b>Informações</b>	
<b>Nome</b>	MV_COMCOLD
<b>Tipo</b>	Númérico
<b>Cont. Por.</b>	1
<b>Descrição</b>	
<b>Descrição</b>	Indica qual o tipo de modelo do documento deverá ser baixado pelo TOTVS Colaboração. (1=Todos; 2=NF-e; 3=CT-e).

### PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambiente/Schedule/Schedule**.
2. Clique em **Agent/Cadastro**.
3. Em **Detalhes** clique em **Incluir**.
4. Informe um nome para o agente.

- No campo **IP e Porta** informe os mesmos dados do **Microsiga Protheus**.

O ambiente é preenchido automaticamente.

- Informe o Grupo de Empresas.
- No campo **Número de Threads**, informe a opção **4**.
- Confira dos dados e confirme.
- Clique em **Agendamentos/Cadastro**.
- Em **Detalhes** clique em **Incluir**.
- Informe o nome da rotina (**SCHEDCOMCOL**).
- Selecione a empresa/filial desejada e o módulo correspondente.
- Clique na opção **Recorrência** e marque **Sempre Ativo**.
- Clique em **Confirmar** para o agendamento.
- Clique em **Agent** e clique em **Iniciar Todos os Serviços**.  
  
**Recomendamos reiniciar o Server.**
- Em **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/Miscelânea/TOTVS Colaboração (COMXCOLD)**.  
  
O Sistema apresenta a janela de parâmetros.
- Informe os parâmetros do filtro para visualização das notas importadas conforme a definição do parâmetro **MV\_COMCOLD**.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SDS - Cabeçalho importação XML NF-e SDT - Itens importação XML NF-e SF1 – Cabeçalho das NF de entrada SD1 - Itens das NF de entrada
<b>Funções Envolvidas</b>	MATA140I – Funções Genéricas de Importação NF-e. COMXCOLD – Monitor do TOTVS Colaboração.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®