



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE EXPEDIÇÃO




01. VISÃO GERAL


O **Fluxo de processo** é a rota criada para as atividades executadas na sua operação logística.

Nesse caso, vamos ensinar como cadastrar um fluxo de processo de **expedição**.

Para começar, selecione a opção **Fluxo de processos**, no **Configurador WMS**.



Com isso, você acessa a tela que apresenta os fluxos já cadastrados. Nela, é possível visualizar os **detalhes** e **editar** cada um deles, ativá-los ou desativá-los, bem como, criar um novo fluxo.






TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE EXPEDIÇÃO




Para isso, clique em **+Novo fluxo de processo**.



Na tela **Novo fluxo de processo**, o primeiro passo é realizar a identificação do fluxo.

Isso significa que é necessário fornecer uma **descrição** simples que identifique o processo.



Depois, você deve selecionar qual o **Tipo do processo** (recebimento, expedição ou requisição de matéria-prima).



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE EXPEDIÇÃO



The screenshot shows the 'Novo fluxo de processo' (New process flow) configuration screen in the WMS system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Início', 'Config', 'Gestão', 'Etiqueta', 'Estoque', 'Receb', 'Exped', 'Invent', and 'Picking'. The main area is titled 'Identificação do fluxo' and contains the following fields:

- Descrição do processo:** Fluxo de expedição TOTVS
- Tipo do processo:** Expedição (selected from a dropdown menu)
- Forma baixa de estoque:** Automática (selected with a radio button), Manual (unselected)

The 'Forma baixa de estoque' section is highlighted with a yellow box. The interface also features 'Cancelar' and 'Próximo' buttons at the top right and a 'Central de conteúdo' button on the right side.

Na expedição, você pode escolher a **Forma de baixa de estoque** do processo como **automática** ou **manual**.

IMPORTANTE!

Ao selecionar a forma de baixa de estoque **Manual**, será necessário realizar a finalização da baixa de estoque manualmente no sistema. Selecionar a opção **Automática** significa que, após a separação e conferência da mercadoria, o estoque será diretamente baixado pelo sistema.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Novo fluxo de processo' configuration screen. In this version, the 'Forma baixa de estoque' section, including the 'Automática' and 'Manual' radio buttons, is highlighted with a yellow box.



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE EXPEDIÇÃO



Para dar continuidade ao processo, clique em **Próximo**.

WMS ONLINE

Início Configurator Fluxo de processos Novo fluxo de processo

Novo fluxo de processo

Cancelar Próximo

Identificação do fluxo

Descrição do processo

Fluxo de expedição TOTVS

Informe uma descrição que identifique o fluxo de processo

Tipo do processo

Expedição

Forma baixa de estoque

Automática

Manual

Central de conteúdo

Agora é necessário configurar as etapas do processo de expedição.

A primeira delas é a **Seleção de estoque**, onde deve ser decidida a **Forma de criação** (automática ou manual).

No caso de ser **automática**, você precisa selecionar o **Modo de atendimento**, ou seja, a forma como o sistema vai reservar o estoque (automático, manual ou mobile).

IMPORTANTE!

Ao selecionar a opção de atendimento **Mobile**, a etapa de separação de estoque fica inativa. Isso acontece porque a coleta de mercadoria já está sendo executada manualmente no endereço.



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE EXPEDIÇÃO



WMS ONLINE

Início Configurator Fluxo de processos Novo fluxo de processo

Novo fluxo de processo Cancelar Anterior Finalizar

Etapas da expedição

Configure as etapas do seu processo de expedição

Seleção de estoque

Forma de criação: Automática Manual

Modo atendimento: Automático Manual Mobile

Separação de estoque Incluir etapa de separação

Forma de criação: Automática Manual

Forma de execução: Mapa Movimento

Central de conteúdo

Ainda existe a etapa de **Separação de estoque**, que pode ser habilitada ou desabilitada.

Quando **habilitada**, é necessário configurar sua forma de criação (automática ou manual) e a forma de execução (mapa ou movimento).

IMPORTANTE!

A forma de execução por **Mapa** faz o agrupamento dos movimentos repetidos, ou seja, produtos do mesmo endereço serão agrupados. Já a seleção por **Movimento** executa a atividade com seleção mobile para cada um dos movimentos.

WMS ONLINE

Início Configurator Fluxo de processos Novo fluxo de processo

Novo fluxo de processo Cancelar Anterior Finalizar

Etapas

Seleção de estoque

Forma de criação: Automática Manual

Modo atendimento: Automático Manual Mobile

Separação de estoque Incluir etapa de separação

Forma de criação: Automática Manual

Forma de execução: Mapa Movimento

Conferência Incluir etapa de conferência

Central de conteúdo



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE EXPEDIÇÃO



Por fim, é possível ativar a **Conferência**, que garante a verificação correta da separação do que foi solicitado no documento.

The screenshot shows the 'Novo fluxo de processo' configuration screen in the WMS configurator. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Início', 'Config', 'Gestão', 'Etiqueta', 'Estoque', 'Recb', 'Exped', 'Invent', and 'Picking'. The main area is titled 'Novo fluxo de processo' and contains three configuration panels: 'Seleção de estoque', 'Separação de estoque', and 'Conferência'. The 'Conferência' panel is highlighted with a yellow box, showing the 'Incluir etapa de conferência' toggle switch turned on. Other options include 'Forma de criação' (Automática, Manual) and 'Modo atendimento' (Automático, Manual, Mobile).

Conclua o processo clicando no botão **Finalizar** e pronto!

The screenshot shows the 'Novo fluxo de processo' configuration screen in the WMS configurator, identical to the previous one. The 'Finalizar' button in the top right corner is highlighted with a yellow box, indicating the next step in the process.

Seu fluxo de expedição foi criado com sucesso e será exibido na página inicial de fluxos já cadastrados.

IMPORTANTE!

Não é possível ter dois fluxos de processo de expedição ativos! Ao criar e ativar um novo, o processo de expedição anterior será automaticamente desativado.



TOTVS WMS SAAS – CONFIGURADOR – COMO CRIAR O FLUXO DO PROCESSO DE EXPEDIÇÃO



The screenshot displays the 'Fluxo de processos' (Process Flows) configuration page in the WMS SAAS interface. The page is titled 'Fluxo de processos' and includes a navigation breadcrumb: 'Início > Configurador > Fluxo de processos'. A sidebar on the left contains navigation icons for 'Início', 'Config', 'Gestão', 'Etiqueta', 'Estoque', 'Recéb', 'Exped', 'Invent', and 'Picking'. The main content area shows three process flow cards, each with a status toggle set to 'Ativo' and a 'Mostrar detalhes' button. The first card, 'Fluxo de expedição TOTVS', is highlighted with a yellow border and has an 'EXPEDIÇÃO' button. The second card, 'Fluxo de Recebimento TOTVS', has a 'RECEBIMENTO' button. The third card, 'Fluxo de requisição de matéria-prima TOTVS', has a 'REQUISIÇÃO' button. A 'Carregar mais resultados' button is located below the cards. A vertical 'Central de conteúdo' bar is on the right. The top right corner shows 'ONLINE' status, a user profile icon, and a notification bell with a '1' indicator. A 'Voltar' button and a '+ Novo fluxo de processo' button are at the top right of the main area.