

Criação dos Campos Fornecedor e Loja Entrega

Produto	:	Microsiga Protheus [®] Compras versão 10			
Chamado	:	TFEEWA	Data da publicação	:	05/07/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDCOM18** conforme **Procedimentos** para Implementação.

Implementada melhoria na rotina **Documento de Entrada (MATA103)** com a criação dos campos **Fornecedor (F1_FORENT)** e **Loja Entrega (F1_LOJAENT)**, com o objetivo de atender a necessidade do arquivo **EFDSPED Fiscal** ou para outras finalidades conforme necessidade, por exemplo: Mercadoria a ser entregue em outro fornecedor.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDCOM18 é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o UPDCOM18 (diretório \PROTHEUS_DATA\ DATA e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM. Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no



banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
- iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client digite U_UPDCOM18 no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **U_UPDCOM18** seja igual ou superior a **03/07/12**.

- 2. Clique em **Ok** para continuar.
- 3. É apresentada a janela para seleção do U_UPDCOM18. Selecione a empresa desejada e confirme.
- 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo** exclusivo.
- 5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
- 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- 8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.



ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

• Tabela SF1 – Cabeçalho Documento de Entrada:

Сатро	F1_FORENT
Тіро	CARACTER
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	For Entrega
Descrição	Fornecedor Entrega
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO
Help	Fornecedor Entrega

Campo	F1_LOJAENT
Тіро	CARACTER
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja Entrega
Descrição	Loja Entrega
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO
Help	Loja Entrega

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Boletim Técnico



PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- 1. Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos / Documento de Entrada (MATA103).
- 2. Clique em Incluir.
- 3. Na pasta **Informações Danfe**, Informe os dados conforme orientação do *help* de campo e observe o preenchimento dos novos campos:
 - Fornecedor (F1_FORENT): Se necessário utilize a tecla [F3] para seleção dos fornecedores.
 - Loja Entrega (F1_LOJAENT): Ao preencher o campo Fornecedor, este campo é preenchido automaticamente.
- 5. Confira os dados e confirme.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada.
Funções Envolvidas	MATA103 – Documento de Entrada.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®