

 $\overline{\mathsf{v}}$

Parametrização e configuração da montagem de volume no WMS atual

TOTVS Logística WMS – Linha Protheus

14/12/2021



PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MONTAGEM DE VOLUME NO WMS ATUAL



1. Visão geral

Além de ativar o parâmetro para montagem de volumes (MV_WMSVEMB), a função DLApanheVL deve ser utilizada no cadastro de Serviços x Tarefas (WMSA070).

Fora isto, a tarefa de separação **obrigatoriamente** deve ser executada **via coletor.**

Na área de Convocação do coletor deve ser executada a tarefa relacionada ao **DLApanheVL** e, depois de finalizado, basta acessar a rotina **Volume**, também no coletor de dados, para finalizar a montagem dos volumes.

2. Assuntos relacionados

Documento de Referência

Serviços x Tarefas (WMSA070 - SIGAWMS)